

УТВЕРЖДЕН
11443195.4012-053 93 2012 ЛУ

**СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА**

«АККОРД-РАУ»

Руководство Администратора нештатного режима функционирования

Листов 100

Москва

2020

АННОТАЦИЯ

Специальное программное обеспечение (СПО) средств защиты информации от несанкционированного доступа «Аккорд-РАУ» (далее – «Аккорд-РАУ», РАУ) предназначено для централизованного мониторинга событий ИБ и управления средствами защиты информации от несанкционированного доступа (СЗИ НСД) «Аккорд».

Данный документ описывает действия Администратора нештатного режима функционирования РАУ, связанные с эксплуатацией системы информационной безопасности (далее – система) в штатном режиме функционирования.

СОДЕРЖАНИЕ

Специальное программное обеспечение	средств защиты
информации от несанкционированного доступа	1
1 Введение	5
1.1 Область применения	5
1.2 Функции Администратора нештатного режима функционирования РАУ	5
1.3 Комплект поставки.....	5
1.4 Регламент и режимы работы оборудования.....	5
2 Порядок работы	6
2.1 Сервисный режим.....	6
2.2 Действия Администратора НШР в сервисном режиме	6
2.2.1 Запуск РАУ	6
2.2.2 Создание учётных записей Администратора РАУ и Администратора ИБ 6	
2.3 Работа с журналами	9
2.3.1 Общие сведения.....	9
2.3.2 Оперативный журнал.....	10
2.3.3 Журнал ASM	17
2.3.4 Журнал АРМ АБИ	19
2.4 Аварийный режим.....	21
2.5 Действия Администратора нештатного режима функционирования в аварийном режиме	21
3 Перечень оповещающих сообщений	23
4 Перечень сообщений ASM	28
5 Перечень событий ПАК «Аккорд» на подконтрольных объектах.....	80
6 Перечень событий АРМ АБИ.....	84
7 Файлы конфигурации РАУ	93
7.1 Файл конфигурации ASM.INI	93
7.2 Файл конфигурации AcCon32.ini	94
7.3 Файл конфигурации AcWs32.ini.....	95

7.4	Файл конфигурации rabbitmq.config	97
8	Перечень принятых сокращений	98

1 Введение

1.1 Область применения

Деятельность Администратора нештатного режима функционирования РАУ.

1.2 Функции Администратора нештатного режима функционирования РАУ

Администратор нештатного режима функционирования РАУ:

- создает первые учетные записи управляющего персонала РАУ в рамках исходного конфигурирования системы: Администратора информационной безопасности и Администратора РАУ;
- осуществляет мероприятия по восстановлению работоспособности системы в случаях сбоев и аварийных ситуаций;
- осуществляет функции только в нештатном режиме системы;
- в случае необходимости может выполнять любые функции ASM.

1.3 Комплект поставки

В комплект поставки РАУ входят следующие компоненты:

- сервер централизованного управления (СЦУ) с предустановленными СЗИ от НСД и ПО сервера централизованного управления;
- клиентские компоненты (сетевые агенты), устанавливаемые на подконтрольных объектах (ПКО);
- лицензии на подключение подконтрольных объектов к РАУ на touch memory (далее – ТМ) типа DS 1996;
- комплект рабочей документации на компакт диске (далее – CD).

1.4 Регламент и режимы работы оборудования

РАУ может функционировать в следующих режимах:

- штатный режим функционирования;
- нештатный режим функционирования;
- сервисный режим (порядок работы Администратора НШР в сервисном

режиме описан в подразделе 2.2);

- аварийный режим (порядок работы Администратора НШР в аварийном режиме описан в подразделе 2.5).

Изменение режима эксплуатации РАУ не влияет на работоспособность подконтрольных объектов.

Нарушение функционирования РАУ не приводит к нарушению функционирования подконтрольных объектов.

2 Порядок работы

2.1 Сервисный режим

Сервисный режим функционирования задействуется при проведении регламентных работ с техническими средствами РАУ, включающих обслуживание и переконфигурирование компонентов РАУ. Эксплуатация РАУ в сервисном режиме должна осуществляться только в рамках плановых мероприятий и регламентов обслуживания, согласованных в установленном порядке.

2.2 Действия Администратора НШР в сервисном режиме

2.2.1 Запуск РАУ

Администратор нештатного режима функционирования выполняет первый запуск РАУ. После запуска программы появляется окно назначения идентификатора Администратора нештатного режима функционирования, далее требуется назначить пароль с подтверждением. После назначения Администратор нештатного режима функционирования выполняет процедуру создания учётных записей Администратора и Администратора ИБ.

2.2.2 Создание учётных записей Администратора РАУ и Администратора ИБ

Для создания учетных записей Администратора РАУ и Администратора ИБ необходимо:

- 1) добавить идентификатор для учётной записи Администратора РАУ;

Для этого во вкладке «Управление > Идентификаторы системы», приведённой на рисунке 1, необходимо нажать кнопку <Добавить>.




Рисунок 1 - Вкладка «Управление > Идентификаторы системы»

Появится окно, приведённое на рисунке 2. В этом окне следует выбрать опцию «Уже записан» или «Сгенерировать» – в последнем случае в идентификаторе генерируется новый секретный ключ вместо старого. Если выбрана опция «Уже записан», нажать кнопку <Прочитать> и предъявить идентификатор Администратора РАУ.

Для добавления идентификатора в базу нажать кнопку <Добавить>.

Рисунок 2 - Добавление идентификатора

В случае успешного выполнения описанной процедуры отображается соот-

ветствующее сообщение, приведённое на рисунке 3.




Рисунок 3 – Сообщение об успешном добавлении идентификатора

2) выполнить процедуру добавления идентификатора для учётной записи Администратора ИБ. Выполняется аналогично процедуре добавления идентификатора для Администратора РАУ;

3) редактировать учетную запись Администратора РАУ;

Для этого во вкладке «Управление > Учётные записи», приведённой на рисунке 4, выбрать учётную запись Администратора РАУ и нажать кнопку <Редактировать>.




Рисунок 4 - Вкладка «Управление > Учетные записи»

В появившемся окне, приведённом на рисунке 5, изменить параметры учётной записи: назначить пользователя, установить пароль с подтверждением и присвоить идентификатор.

Рисунок 5 - Редактирование параметров учетной записи Администратора РАУ

После завершения редактирования нажать кнопку <Применить>.

4) редактировать учетную запись Администратора ИБ.

Для этого во вкладке «Управление > Учётные записи», приведённой на рисунке 4, выбрать учетную запись Администратора ИБ и нажать кнопку <Редактировать>. В появившемся окне изменить параметры учётной записи: назначить пользователя, установить пароль с подтверждением и присвоить идентификатор.

В некоторых случаях для выполнения обязанностей требуется наличие нескольких Администраторов РАУ и Администраторов ИБ. В РАУ имеется возможность назначения ролей Администратора РАУ и Администратора ИБ нескольким учетным записям.

2.3 Работа с журналами

2.3.1 Общие сведения

В РАУ существуют журналы трех типов:

- оперативный журнал;
- журнал ASM;
- журнал АРМ АБИ.

2.3.2 Оперативный журнал

2.3.2.1 Общие сведения

В оперативном журнале содержатся следующие сведения о действиях пользователей на рабочих местах:

- вход / выход пользователя ПКО;
- статус ПКО;
- настройки ПАК «Аккорд» на ПКО;
- сообщения о подключении / отключении USB-устройств;
- информация о выполняемых файловых операциях;
- информация о выполняемых операциях с реестром.

Каждая запись оперативного журнала содержит следующие поля:

- имя подконтрольной рабочей станции, на которой произошло событие;
- дата и время, когда произошло событие;
- имя процесса, выполнившего операцию;
- имя пользователя, совершившего действие, вызвавшее генерацию события;
- сообщение о событии, генерируемое ПАК СЗИ от НСД «Аккорд» подконтрольной рабочей станции. Перечень возможных сообщений приведен в разделе 5;
- тип события. Информация о возможных типах сообщений приведена в разделе 5;
- описание (комментарий) к событию.

Информация оперативных журналов находится на сервере централизованного управления в следующих файлах:

- «AcSetup_YYY.log», где YYY – дата и время формирования файла. Данные файлы хранятся в каталоге ASM/ACCONNET/Client.Log/XXX/YYY/, где XXX – имя каталога, соответствующего имени ПКО, YYY – имя каталога, соответствующего дате в формате дата – месяц- год. В файлах хранится вся информация оперативного журнала, не записываемая в файл «AcSetup_YYY.log»;

- «*****.LOW», где «*****» – дата и время формирования файла с точностью до секунды, например, 18_01_2013/20131005172617.LOW. Данные файлы хранятся в каталоге ASM/ACCONNET/Client.Log/XXX/YYY/,

где XXX – имя каталога, соответствующего имени ПКО, YYY – имя каталога, соответствующего дате в формате дата – месяц- год. В файлах хранится вся информация оперативного журнала, не записываемая в файл «AcSetup_YYY.log».

При передаче оперативных событий на СЦУ автоматически выполняется удаление переданных файлов оперативных журналов AcSetup_YYY.log с ПКО с последующим их перемещением (архивированием) в каталог \Accord.NT\Client.arc (или \Accord.x64\Client.arc в 64-битных ОС), расположенный на ПКО.

ВНИМАНИЕ! Чтобы при выполнении передачи оперативных событий с ПКО на СЦУ автоматически выполнялась процедура архивирования переданных файлов оперативных журналов AcSetup_YYY.log, необходимо параметру RenameLow в файле конфигурации \Asm\LogConfig.ini присвоить значение «Yes», а параметру DeleteLow в файле конфигурации \Asm\LogConfig.ini присвоить значение «No».

Оперативный журнал обновляется в режиме реального времени.

Сбор оперативных журналов происходит в автоматическом режиме.

ВНИМАНИЕ! Для сбора журналов ПКО и их передачи в ядро СОИБ ASM должен быть запущен!

Окно, отображающее оперативный журнал, приведено на рисунке 6.

С помощью элементов интерфейса окна, приведённого на рисунке 6, Администратор ИБ технологического участка выполняет следующие функции:

- просмотр сообщений оперативного журнала на СЦУ. Данная функция описана в пункте 2.3.2.2;
- конвертирование оперативного журнала. Данная функция описана в пункте 2.3.2.3;
- экспортирование оперативного журнала. Данная функция описана в пункте 2.3.2.4;
- импортирование оперативного журнала. Данная функция описана в пункте 2.3.2.5;
- создание фильтра оперативного журнала. Данная функция описана в пункте 2.3.2.6.




Рисунок 6 - Оперативные журналы

2.3.2.2 Просмотр сообщений оперативного журнала

Администратор ИБ технологического участка может просматривать оперативные журналы только тех ПКО, которые входят в состав его технологического участка.

Для просмотра оперативного журнала на СЦУ необходимо в окне, приведённом на рисунке 6, нажать кнопку <Просмотр>. Появляется окно выбора журналов, приведённое на рисунке 7.




Рисунок 7 - Выбор журналов для просмотра

В данном окне осуществляется выбор журналов для просмотра: «Текущие журналы» позволяет выбрать файлы журналов в каталоге \Asm\AcConNet\Client.Log, «Журналы в архиве» – файлы журналов в каталоге \Asm\AcConNet\Client.Arc. При нажатии кнопки <Ok> будет выведено окно просмотрщика журналов событий с окном указания конкретного файла журнала. Примерный вид данных окон приведён на рисунке 8.




Рисунок 8 - Окно просмотрщика журналов событий

2.3.2.3 Конвертирование оперативного журнала

Администратору ИБ технологического участка предоставляется возможность конвертирования оперативного журнала в файл формата *.CSV или *.XML. Формат, в который будет конвертироваться журнал, выбирается в настройках фильтров подсистемы управления событиями информационной безопасности. Для конвертирования оперативного журнала необходимо в окне, приведенном на рисунке 6, нажать кнопку <CSV конвертация> или <XML конвертация> (в зависимости от выбранного формата файла экспорта). После этого в каталоге, указанном в поле «CSV файл для конвертации журналов:» или в поле «XML файл для конвертации журналов», будет создан файл выбранного формата, содержащий данные оперативного журнала. В данный файл помещаются все события из оперативных журналов. В зависимости от настроек параметров экспорта журналов после конвертации всё содержимое журналов может перемещаться в архив – каталог Asm\AcConNet\Client.Arc.

По завершении процедуры преобразования оперативного журнала в общепринятые форматы появляется сообщение об этом:




Рисунок 9 – Сообщение о выполненной процедуре конвертации оперативного журнала в общепринятые форматы

При выполнении процедуры конвертации оперативного журнала кнопками <CSV конвертация> или <XML конвертация> в консоли AsmT.exe информация о выполненной процедуре (дата и время запуска и окончания процедуры конвертации, список конвертированных файлов оперативного журнала) записывается в журнал Low2XmlCsv.log (рисунок 10).




Рисунок 10 – Журнал Low2XmlCsv.log после выполнения процедуры конвертации кнопками <CSV конвертация> или <XML конвертация> в консоли AsmT.exe

Процедуру конвертации оперативного журнала также можно выполнить с помощью утилиты Low2XmlCsv.exe¹. Информация о выполненной процедуре так-

¹ Утилита находится в каталоге C:\Asm.

же записывается в журнал Low2XmlCsv.log¹ (однако при этом в журнале не отображаются сообщения о начале и окончании выполнения преобразования журналов, рисунок 11).




Рисунок 11 - Журнал Low2XmlCsv.log после выполнения процедуры конвертации утилитой LowToCsvXml.exe

В РАУ отсутствует возможность одновременного выполнения процедуры конвертации оперативного журнала и кнопкой <CSV конвертация> (или <XML конвертация>) консоли AsmT.exe, и с помощью утилиты Low2XmlCsv.exe.

ВНИМАНИЕ! В РАУ при попытке запуска процедуры конвертации оперативного журнала во время выполнения текущего процесса конвертации появляется сообщение об этом:

¹ После каждой последующей конвертации оперативного журнала информация о процедуре добавляется в файл журнала Low2XmlCsv.log.




Рисунок 12 – Сообщение о невозможности запуска консоли при выполнении процедуры конвертации

ВНИМАНИЕ! Файл *.csv по умолчанию имеет разделители в виде символа «=». Чтобы изменить данный символ разделителя на любой другой, следует в файле asm.ini в секции «TCIM» изменить значение параметра «Separator».

2.3.2.4 Экспортирование оперативного журнала

Чтобы экспортировать оперативный журнал (например, для дальнейшего анализа в системах мониторинга), необходимо в окне, приведённом на рисунке 6, нажать кнопку <Экспорт>. Появляется окно выбора каталога. Выбрав каталог для экспорта журнала, следует нажать <Применить>.

2.3.2.5 Импортирование оперативного журнала

Для сбора журналов ПКО в децентрализованном режиме используется функция экспорта журналов СЗИ от НСД ПКО. При этом осуществляется копирование журналов на отчуждаемый носитель, например, USB-носитель, в каталог <выбранный_каталог>:\IN\<имя_станции>, где <выбранный_каталог> – каталог на внешнем носителе, <имя_станции> – имя станции с которой экспортируется данный журнал.

Содержащий экспортируемые журналы отчуждаемый носитель доставляется на СЦУ. Администратор ИБ, получив данный носитель, выполняет следующие действия:

- подключает полученный отчуждаемый носитель к СЦУ. При использовании в качестве отчуждаемого носителя USB-носителя необходимо добавить его в единую базу USB-носителей. Данная процедура выполняется Администратором РАУ в соответствии с документом «11443195.4012-053 90. СПО СЗИ НСД «Аккорд-РАУ». Руководство Администратора».
- копирует журналы с отчуждаемого носителя на СЦУ;

- в окне «Оперативные журналы», приведённом на рисунке 6, нажимает <Импорт>;
- в появившемся окне выбирает необходимый каталог и нажимает <Применить>.

2.3.2.6 Создание фильтра оперативного журнала

Для создания фильтра оперативного журнала следует в окне, приведённом на рисунке 6, нажать кнопку <Фильтр журнала>. Появится окно, приведенное на рисунке 13.



Рисунок 13 - Фильтры оперативного журнала для текущей учетной записи

В данном окне выбираются типы событий, информацию о которых следует передавать в оперативный журнал для текущей учетной записи. Настройки фильтра хранятся в каталоге ASM\AccountName_FilterParam.ini, где параметр «AccountName» – это имя учетной записи.

2.3.3 Журнал ASM

В журнал ASM помещается информация о событиях, возникающих при функционировании утилиты ASM, включая:

- информацию о добавлении, удалении, изменении, импортировании пользователей, идентификаторов пользователей, ПКО, учётных записей, USB-устройств и ролей в базу ASM;
- информацию о приёме / передаче базы;
- информацию об экспорте / импорте настроек;
- информацию об изменении параметров конфигурации ASM. Записи журнала, содержащие данную информацию, имеют префикс CFG и отображаются в

окне журнала зеленым цветом;

- информацию об изменении параметров ПАК «Аккорд» на ПКО. Записи журнала, содержащие данную информацию, имеют префикс INI и отображаются в окне журнала пурпурным цветом;

- сообщения о НСД.

Окно, отображающее журнал ASM, приведено на рисунке 14.




Рисунок 14 - Журнал ASM

Каждая запись журнала ASM содержит следующие поля:

- дата и время, когда произошло событие;
- имя учётной записи Администратора ИБ, инициировавшего выполнение действия, которое вызвало генерацию события. Если событием является передача администратором ИБ базы на ПКО, данное поле будет содержать имя учётной записи Администратора ИБ. Если событием является изменение пароля пользователя на ПКО, данное поле будет содержать имя «SYSTEM». Если в поле «Сообщение о событии» отображается значение «НСД. Попытка запуска при помощи идентификатора IDNAME», в данное поле ничего не записывается;
- тип сообщения. В журнале ASM все сообщения подразделяются на четыре типа:
 - информационные сообщения;
 - предупреждающие сообщения;
 - сообщения об ошибке;
 - сообщения о НСД;

- сообщение о событии. Перечень возможных сообщений приведен в разделе 3.

Журнал ASM хранится на СЦУ в текстовом файле `asm.log`. Информация хранится в виде строк, заканчивающихся специальными символами «перевод строки» (код `0x0D`) и «возврат каретки» (код `0x0A`). Каждая строка содержит информацию об одном событии и имеет следующую структуру:

- дата события;
- символ пробела;
- время события;
- символ пробела;
- сообщение о событии. Перечень возможных сообщений приведен в разделе 3;
- символ «|»;
- имя учетной записи.

2.3.4 Журнал АРМ АБИ

В журнал АРМ АБИ помещается информация о командах, исполняемых агентами ПКО по запросу СЦУ. Данная информация фиксируется на ПКО в текстовых файлах `AcWs32.log`, а также передается на СЦУ. На СЦУ журнал АРМ АБИ хранится в текстовом файле `AcWs32.log`.

Уровень детализации журналов АРМ АБИ на СЦУ может изменяться путём задания параметра `ServiceLogLevel` в конфигурационном файле `AcCon32.ini`.

Параметр `ServiceLogLevel` может принимать одно из следующих значений:

0 – Error – в журнал АРМ АБИ помещаются только сообщения об ошибках;

1 – Info – в журнал АРМ АБИ помещаются сообщения об ошибках и информационные сообщения;

2 – Debug – в журнал АРМ АБИ помещаются сообщения об ошибках, информационные и отладочные сообщения.

Каждая запись журнала АРМ АБИ содержит следующие поля:

- имя ПКО, с которым связано данное событие;
- дата и время, когда произошло событие;
- сообщение о событии. Перечень возможных сообщений приведен в разделе 6;

• тип сообщения. В журнале АРМ АБИ все сообщения подразделяются на следующие типы:

- базовые сообщения;
- информационные сообщения;
- сообщения об ошибке;
- отладочные сообщения;

• примечание. Данное поле заполняется только для строк, содержащих базовые сообщения, сигнализирующие о произошедших ошибках. В данном поле приводится информация, детализирующая возникшие ошибки. Все возможные значения поля «Примечание» приведены в разделе 6.

Окно, отображающее журнал АРМ АБИ, приведено на рисунке 15.




Рисунок 15 – Журнал АРМ АБИ

Базовые сообщения журнала АРМ АБИ сигнализируют о результате выполнения операции следующим образом:

- если операция выполнена успешно, то поле «Результат» журнала содержит значение «ОК», и соответствующее сообщение отображается в журнале АРМ АБИ черным цветом;
- если вследствие программного сбоя или по иной причине операция выполнена с ошибками, некорректно, то поле «Результат» журнала содержит значение «ОШИБКА», и соответствующее сообщение отображается в журнале АРМ АБИ красным цветом.

Журнал АРМ АБИ можно сохранить в текстовый файл. Для этого необходимо в окне, приведённом на рисунке 15, нажать кнопку <Сохранить>. В появившемся окне сохранения файла нужно задать имя файла, в который будет сохранён журнал АРМ АБИ, и нажать <Сохранить>.

2.4 Аварийный режим

Аварийный режим функционирования РАУ характеризуется возникновением нештатных ситуации в работе компонентов СЦУ и/или полным или частичным отказом в предоставляемых сервисах ПКО, возникшим вследствие работы РАУ. Работа в данном режиме функционирования РАУ осуществляется только под учётной записью Администратора НШР РАУ.

Принятие решения о переводе РАУ в аварийный режим должно производиться в установленном порядке, указанный порядок определяется на этапе рабочего проектирования и отражен в соответствующих руководствах.

Аварийный режим функционирования РАУ характеризуется возникновением нештатных ситуаций в работе компонентов РАУ и/или среды их взаимодействия.

Работа в данном режиме на СЦУ осуществляется только под учетной записью Администратора НШР РАУ.

Принятие решения о переводе РАУ в аварийный режим должно производиться в установленном порядке, указанный порядок определяется на этапе рабочего проектирования и отражен в соответствующих руководствах.

2.5 Действия Администратора нештатного режима функционирования в аварийном режиме

Администратор нештатного режима функционирования обеспечивает доступность всех событий ИБ, зарегистрированных РАУ в аварийном режиме, для анализа и контроля персонала РАУ после устранения нештатной ситуации. Действия Администратора нештатного режима в случае аварийного сбоя системы идентичны действиям в случае сервисного режима в рамках ПО «ASM».

В случае необходимости Администратор нештатного режима связывается с Администратором РАУ для устранения возникшего сбоя в системе.

В случае нарушения сетевого взаимодействия между СЦУ и ПКО администратор нештатного режима обеспечивает возможность получения журналов событий ИБ от ПКО, с которыми отсутствует сетевое соединение. Данная функциональность позволяет сохранить журналы на какой-либо носитель и перенести их с ПКО на СЦУ.

3 Перечень оповещающих сообщений

Оповещающие сообщения выводятся только на экран и не фиксируются ни в каких журналах. Перечень оповещающих сообщений, действия, при которых генерируются данные сообщения, а также действия, которые необходимо предпринять при появлении данных сообщений, приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Перечень оповещающих сообщений

Сообщение	Действия, при которых генерируется сообщение	Действия, которые необходимо предпринять при появлении сообщения
«Ошибка чтения ТМ...» (на красном фоне)	В ответ на запрос ТМ-идентификатор был неправильно прислонен к съемнику информации	Снова приложите ТМ-идентификатор к съемнику информации после появления нового запроса
«Это не сетевой ТМ»	В ответ на запрос был прислонен ТМ-идентификатор, не содержащий необходимой информации	Прислонить сетевой ТМ-идентификатор
«В данное время вход в систему запрещен»	Попытка войти в систему в то время, когда работа запрещена настройкой временных ограничений	Необходимо обратиться к Администратору ИБ средств защиты информации от НСД (АИБ технологического участка) и уточнить разрешенное время работы и в случае возможности и необходимости скорректировать временные ограничения. Процедура установки временных ограничений описана в документации ПАК СЗИ от НСД «Аккорд»
«Ваш пароль просрочен. Обратитесь к администратору для смены» (на красном фоне)	Попытка войти в систему, используя просроченный пароль или закончились все попытки смены пароля	Необходимо обратиться к Администратору ИБ средств защиты информации от НСД (АИБ технологического участка) для смены пароля

Сообщение	Действия, при которых генерируется сообщение	Действия, которые необходимо предпринять при появлении сообщения
«Доступ не разрешен!» (на красном фоне)	Использован недопустимый идентификатор пользователя или введен неправильный пароль при попытке входа в систему	Повторить попытку процедуры идентификации / аутентификации, если не поможет обратиться к Администратору ИБ средств защиты информации от НСД (АИБ технологического участка)
«Требуется Администратор» (на красном фоне) «Разберитесь с ошибками» (на оранжевом фоне)	Попытка пользователя войти в систему	Несовпадение контрольных и текущих параметров аппаратной и программной частей системы. Необходимо обратиться к Администратору ИБ средств защиты информации от НСД (АИБ технологического участка) для выявления и устранения причины изменения параметров
«Такую комбинацию символов недопустимо использовать в качестве пароля»	Попытка пользователя сменить пароль	Пользователь пытается задать в качестве нового пароля комбинацию символов, которую легко подобрать, например, qwerty. Необходимо ввести более сложную комбинацию символов. Желательно, чтобы пароль содержал цифры, буквы верхнего и нижнего регистра, а его длина была не менее восьми символов
«Отсутствует разрешение на смену пароля»	Попытка пользователя сменить пароль	У пользователя нет прав на смену пароля. Необходимо обратиться к Администратору ИБ средств защиты информации от НСД (АИБ технологического участка)

Сообщение	Действия, при которых генерируется сообщение	Действия, которые необходимо предпринять при появлении сообщения
В идентификаторе нет свободных страниц для записи»	Попытка регистрации 32-ой рабочей станции без сохранения списка на сервере централизованного управления и очистки памяти ТМ	Объем идентификатора DS1996 позволяет хранить данные о 31 рабочей станции и их открытые ключи. Если в сети остались незарегистрированные станции, то следует добавить список на сервере централизованного управления и после очистки памяти ТМ провести регистрацию остальных рабочих станций
«ВНИМАНИЕ! Станция имеет адрес 127.0.0.1. Скорее всего она не подключена к сети. Вы желаете продолжить регистрацию станции?»	Попытка регистрации рабочей станции с IP-адресом 127.0.0.1	Необходимо нажать кнопку <Нет> в появившемся сообщении. Выполнить процедуру регистрации, убедившись, что между ПКО и ASM существует сетевое соединение
Доступ запрещен	Попытка исполнения функции без соответствующих прав при работе по централизованной схеме	Если нет необходимости в доступе к данному ресурсу, и попытка доступа была предпринята по ошибке, то никаких действий предпринимать не нужно. Если же необходим доступ к данному ресурсу, то следует обратиться к Администратору ИБ средств защиты информации от НСД (АИБ технологического участка)
Заполните все необходимые поля	Не заполнен пароль при попытке авторизации в автономном режиме	Введите пароль

Сообщение	Действия, при которых генерируется сообщение	Действия, которые необходимо предпринять при появлении сообщения
Ошибка получения XID	При попытке авторизации не были получены XID – данные учетной записи ASM, необходимые для записи базы в плату на ПКО. Причинами данной ошибки могут являться проблемы со связью (сетью) на момент запроса XID или отсутствие на сервере централизованного управления учётной записи ASM	1 Проверьте наличие связи между сервером централизованного управления и ПКО. При отсутствии связи, восстановите ее. 2 Обратитесь к Администратору ИБ для проверки существования на сервере централизованного управления учётной записи ASM, под которой произошла данная ошибка
Ошибка чтения ТМ-идентификатора	При работе в автономном режиме в ответ на запрос ТМ-идентификатор был неправильно прислонен к съёмнику информации	Снова приложите ТМ-идентификатор к съёмнику информации после появления нового запроса
Отправлена база пользователей	При работе в автономном режиме отправлена база пользователей	Данное сообщение информирует об успешной отправке базы пользователей в автономном режиме. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
Файлы баз были экспортированы	При работе в автономном режиме выполнен экспорт файлов	Данное сообщение информирует об успешном экспортировании файлов баз в автономном режиме. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
Файлы баз были импортированы	При работе в автономном режиме выполнен импорт файлов	Данное сообщение информирует об успешном импортировании файлов баз в автономном режиме. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно

Сообщение	Действия, при которых генерируется сообщение	Действия, которые необходимо предпринять при появлении сообщения
База пользователей не применена, откат к предыдущей версии	Попытка обновления базы пользователей	Повторите попытку обновления базы пользователей, если и повторная попытка окажется неудачной, получите новую базу пользователей и повторите попытку обновления, если и это не поможет, обратитесь к Администратору ИБ средств защиты информации от НСД (АИБ технологического участка)
Файлы журналов были экспортированы	При работе в автономном режиме выполнен экспорт файлов журналов	Данное сообщение информирует об успешном экспортировании файлов журналов в автономном режиме. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
Отсутствует файл учетной записи ASM. Выполните настройку и запустите службу AcConNet!	После установки СЦУ при первом его запуске не была сразу же выполнена предварительная настройка сетевого идентификатора	Выполнить предварительную настройку сетевого идентификатора и запустить службу AcConNet

4 Перечень сообщений ASM

Перечень сообщений ASM, действия, при которых генерируются данные сообщения, а также действия, которые необходимо предпринять при появлении данных сообщений, приведены в таблице 3. В таблице 3 используются следующие условные обозначения:

USERNAME – имя пользователя;

IDNAME – уникальный идентификационный номер (UID) идентификатора;

WSNAME – имя компьютера;

FRAMENAME – название тех. участка;

ACCOUNTNAME – имя учетной записи пользователя;

ROLENAME – имя роли;

USBNAME – наименование USB-устройства (VID ,PID), серийный номер устройства, описание и размещение;

NT_GROUPNAME – имя группы пользователей NT;

TASKNAME – стартовая задача;

FILENAME – полное имя файла (включая путь);

LOG_DETAIL – детальность (уровень детализации) журнала;

NUMBER – в зависимости от контекста – минимальная длина пароля, срок действия пароля в днях, количество попыток смены пароля, интервал времени (в минутах) через который включается хранитель экрана;

ACCESS_LEVEL – уровень доступа пользователя;

ADMIN_ATTR_SET – набор атрибутов администратора, подвергшихся изменению. Полный набор включает следующие атрибуты: Редактирование пользователей, Редактирование контроля, Управление журналом, Редактирование настроек, Контролер, Оператор НШР;

OBJECTNAME – имя объекта. В качестве объектов здесь выступают логические диски, каталоги, файлы, реестр, сетевые ресурсы, съемные диски (USB-флэш, Zip, floppy, сменные HDD), принтеры и другие устройства;

SERVERNAME – имя сервера, на котором хранится база пользователей;

FLAG_SET – набор опций, подвергшихся изменению. Полный набор опций включает: Не контролировать UNC имена, Удаление файлов с очисткой, Марки-

ровка печати, Блокировка клавиатуры, Может изменять дату/время, Запрет доступа к общим ресурсам, Полный доступ для сервера централизованного управления, Проверять доступ к реестру;

PASS_ALPHABET – набор подмножеств символов, подвергшихся изменению, из которых должен состоять пароль пользователя. Полный набор подмножеств символов включает: Заглавные латинские буквы, строчные латинские буквы, цифры, подмножество символов [!@#\$%^&*()];

IA_RESULT_SET – набор параметров идентификации и аутентификации, подвергшихся изменению. Полный набор параметров включает: Идентификатор, Секретный ключ станции, Ключ пользователя, Имя пользователя, Пароль, Флаги ОС, Номер пользователя, Уровень доступа пользователя;

SS_PARAM_SET – набор настроек Screen Saver, подвергшихся изменению. Полный набор включает: Используется, Световая индикация, Звуковая индикация, Не выключать монитор, Защита паролем;

PASS_OPT – дополнительные параметры пароля, подвергшиеся изменению. Данные параметры включают: Не менять пароль в АМДЗ;

ACCESS_CONTROL – набор параметров, определяющих права доступа к объекту. Полный набор включает следующие параметры: S, 0, 1, R, W, C, D, N, V, O, M, E, G, n, r, w, X;

PM_NUMBER – параметр, принимающий значение 1, если флаг, о котором говорится в сообщении, установлен, и значение 0, если флаг снят (не установлен);

PM_NUM – параметр, принимающий значение 0, если в поле «Результат выполнения» установлено значение «Все состояния», значение 1, если в поле «Результат выполнения» установлено значение «НСД», значение 2, если в поле «Результат выполнения» установлено значение «Ошибка»;

REGISTRY_NUMBER – параметр, принимающий значение 1, если флаг, о котором говорится в сообщении, установлен, и значение 0, если флаг снят;

REGISTRY_NUM – параметр, принимающий значение 0, если в поле «Результат выполнения» установлено значение «Все состояния», значение 1, если в поле «Результат выполнения» установлено значение «НСД», значение 2, если в поле «Результат выполнения» установлено значение «Ошибка»;

SZI_NUM – параметр, принимающий значение 0, если в поле «Результат выполнения» установлено значение «Все состояния», значение 1, если в

поле «Результат выполнения» установлено значение «НСД»;

Hash_NUM – параметр, принимающий значение 0, если в поле «Результат выполнения» установлено значение «Все состояния», значение 1, если в поле «Результат выполнения» установлено значение «НСД»;

Amdz_NUM – параметр, принимающий значение 0, если в поле «Результат выполнения» установлено значение «Все состояния», значение 1, если в поле «Результат выполнения» установлено значение «НСД»;

Screen-Saver_NUM – параметр, принимающий значение 0, если в поле «Результат выполнения» установлено значение «Все состояния», значение 1, если в поле «Результат выполнения» установлено значение «НСД»;

ScreenSaver_NUMBER – параметр, принимающий значение 1, если флаг, о котором говорится в сообщении, установлен, и значение 0, если флаг снят.

ERRORCODE – код ошибки. Возможные значения кода ошибки приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Возможные значения кода ошибки

Код ошибки	Описание
0	Невозможно осуществить запись в указанное место
2	Файл не найден
23	Отсутствуют права для выполнения операции
169	на ПКО отсутствует ASM_ACCOUNT
3003	Ошибка доступа
3008	Произошла ошибка конфигурации
10060	Попытка установить соединение была безуспешной, т. к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик, или было разорвано уже установленное соединение из-за неверного отклика уже подключенного компьютера

ВНИМАНИЕ! В столбце «Сообщение» таблицы 3 приводятся тексты в таком содержании, в котором они отображаются в окне журнала ASM, приведённом на рисунке 14. В файле журнала сообщения фиксируются в структуре, описанной в пункте 2.3.2.

Таблица 3 – Перечень событий ASM

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при которых генерируется сообщение	Действия, которые необходимо предпринять при появлении сообщения
Информационные сообщения. Сообщения данного типа фиксируются в журнале ASM	Пользователи успешно добавлены в базу	Процедура импорта пользователей ПКО в базу ASM выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Идентификаторы успешно обновлены в базе	Процедура обновления идентификаторов в базе ASM выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Идентификаторы успешно добавлены в базу	Процедура импорта идентификаторов, используемых на ПКО, в базу ASM выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Новые идентификаторы не обнаружены	При выполнении процедуры импорта идентификаторов от ПКО обнаруживается, что новые идентификаторы в базе отсутствуют	Повторите процедуру импорта идентификаторов от ПКО
	Компьютеры успешно добавлены в базу	Процедура импорта компьютеров (ПКО) в базу ASM выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при которых генерируется сообщение	Действия, которые необходимо предпринять при появлении сообщения
	Компьютеры WSNAME успешно добавлены в базу	Процедура импорта ПКО WSNAME в базу ASM выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Учетные записи успешно добавлены в базу	Процедура импорта учетных записей пользователей ПКО в базу ASM выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	USB-устройства успешно добавлены в базу	Процедура импорта USB-носителей ПКО в базу ASM выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	ASM запущен пользователем USERNAME [FRAMENAME]	Выполнен запуск ASM	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	ASM завершен пользователем USERNAME [FRAMENAME]	Выполнено завершение работы ASM	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при которых генерируется сообщение	Действия, которые необходимо предпринять при появлении сообщения
	Пользователь USERNAME удален	Процедура удаления пользователя USERNAME выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Идентификатор IDNAME удален	Процедура удаления идентификатора IDNAME выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Идентификатор IDNAME уже есть в базе, обновлен!	В ходе выполнения добавления идентификаторов в базу оказалось, что один из идентификаторов уже есть в базе. Идентификатор в базе переписан на новый	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Компьютер WSNNAME удален	Процедура удаления компьютера выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Тех. участок FRAMENAME удален	Процедура удаления тех. участка выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при которых генерируется сообщение	Действия, которые необходимо предпринять при появлении сообщения
	Учетная запись ACCOUNTNAME удалена	Процедура удаления учетной записи выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Роль ROLENAME удалена	Процедура удаления роли ROLENAME выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	USB USBNAME удален	Процедура удаления USB-устройства USBNAME выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Идентификатор IDNAME успешно добавлен в базу	Процедура добавления идентификатора в базу ASM выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	USB-устройство успешно добавлено в базу	Процедура добавления USB-устройства в базу ASM выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при которых генерируется сообщение	Действия, которые необходимо предпринять при появлении сообщения
	USB-устройство уже есть в базе, обновлено!	В ходе выполнения добавления USB-устройств в базу оказалось, что одно USB-устройство уже есть в базе. USB-устройство в базе переписано на новое	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Роль ROLENAME изменена	Процедура редактирования роли выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Роль ROLENAME изменена. Список объектов изменен	Процедура редактирования списка объектов роли ROLENAME выполнена успешно. За данным сообщением обязательно следуют одно или несколько следующих сообщений: «Добавлен объект OBJECTNAME [ACCESS_CONTROL]», «Удален объект OBJECTNAME [ACCESS_CONTROL]», «Изменен объект OBJECTNAME [ACCESS_CONTROL]», детализирующих сделанные изменения	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при которых генерируется сообщение	Действия, которые необходимо предпринять при появлении сообщения
	Роль ROLENAME изменена. Флаги были [FLAG_SET1] стали [FLAG_SET2]	Процедура редактирования флагов роли выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Роль ROLENAME изменена. Алфавит был [PASS_ALPHABET1] стал [PASS_ALPHABET2]	Процедура редактирования настроек алфавита пароля пользователя выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Роль ROLENAME изменена. Стартовая задача была TASKNAME1 стала TASKNAME2	Процедура редактирования стартовой задачи выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Роль ROLENAME изменена. NT группы были NT_GROUPNAME1 стали NT_GROUPNAME2	Процедура редактирования принадлежности роли к группе NT выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Роль ROLENAME изменена. Результаты ИА были [IA_RESULT_SET1] стали [IA_RESULT_SET2]	Процедура редактирования параметров идентификации и аутентификации выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при которых генерируется сообщение	Действия, которые необходимо предпринять при появлении сообщения
	Роль ROLENAME изменена. Детальность журнала была LOG_DETAIL1 стала LOG_DETAIL2	Процедура редактирования уровня детализации журнала выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Роль ROLENAME изменена. Хранитель экрана (флаги) были [SS_PARAM_SET1] стали [SS_PARAM_SET2]	Процедура редактирования параметров хранителя экрана выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Роль ROLENAME изменена. Хранитель экрана (время) был0 NUMBER1 стало NUMBER2	Процедура редактирования параметров хранителя экрана выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Роль ROLENAME изменена. Мин. длина пароля была NUMBER1 стала NUMBER2	Процедура редактирования минимальной длины пароля выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Роль ROLENAME изменена. Дни действия пароля были NUMBER1 стали NUMBER2	Процедура редактирования срока действия пароля выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при которых генерируется сообщение	Действия, которые необходимо предпринять при появлении сообщения
	Роль ROLENAME изменена. Попыток смены пароля было NUMBER1 стало NUMBER2	Процедура редактирования количества попыток для смены пароля выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Роль ROLENAME изменена. Доп. параметры пароля были [PASS_OPT1] стали [PASS_OPT2]	Процедура редактирования дополнительного параметра пароля выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Роль ROLENAME изменена. Уровень пользователя был ACCESS_LEVEL1 стал ACCESS_LEVEL2	Процедура редактирования уровня доступа пользователя выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Роль ROLENAME изменена. Атрибуты администратора были [ADMIN_ATTR_SET1] стали [ADMIN_ATTR_SET2]	Процедура редактирования атрибутов администратора выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Роль ROLENAME добавлена	Процедура добавления роли в базу ASM выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при которых генерируется сообщение	Действия, которые необходимо предпринять при появлении сообщения
	Учетная запись ACCOUNTNAME добавлена	Процедура добавления учетной записи в базу ASM выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Учетная запись ACCOUNTNAME изменена	Процедура редактирования учетной записи выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Пользователь USERNAME изменен	Процедура редактирования пользователя (полное имя, описание, логин, роль, компьютеры) выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Пользователь USERNAME добавлен	Процедура добавления пользователя в базу ASM выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Компьютер WSNAME изменен	Процедура редактирования компьютера выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при кото- рых генерируется со- общение	Действия, которые необходимо предпри- нять при появлении со- общения
	Компьютер WSNNAME изменен, новый TY FRAMENAME	Процедура переназна- чения компьютера к другому технологиче- скому участку выполне- на успешно	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Компьютер WSNNAME добавлен	Процедура добавления компьютера в базу ASM выполнена успешно	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Участок FRAMENAME изменен	Процедура редактиро- вания тех. участка вы- полнена успешно	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Участок FRAMENAME добавлен	Процедура добавления тех. участка в базу ASM выполнена успешно	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при кото- рых генерируется со- общение	Действия, которые необходимо предпри- нять при появлении со- общения
	Созданы базы: WSNAME	Процедура создания баз *.amz выполнена успешно. В результате выполнения данной процедуры на компью- тере WSNAME созданы пользователи в группах Admins и Everyone, назначен пользователь Гл.Администратор, и всем пользователям компьютера присвоены соответствующие учет- ные записи	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Ключ идентификации успешно записан в сетевой идентифи- катор	Процедура создания сетевого идентифи- катора выполнена успеш- но	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Новый ключ иденти- фикации успешно со- здан	Процедура повторного создания сетевого идентификатора с гене- рацией нового ключа идентификации выпол- нена успешно	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	WSNAME журналы получены	Процедура получения журналов с компьютера WSNAME выполнена успешно	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при которых генерируется сообщение	Действия, которые необходимо предпринять при появлении сообщения
	WSNAME база AMZ получена	Процедура получения базы пользователей выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	WSNAME база USB получена	Процедура получения базы USB-устройств от включенных ПКО выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	WSNAME Изменен пароль пользователя USERNAME. Успешно	Процедура смены пароля пользователя USERNAME ПКО WSNAME выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	WSNAME Изменен пароль пользователя USERNAME [Аккорд не активирован]. Успешно	Процедура смены пароля пользователя USERNAME ПКО WSNAME выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Файл конфигурации СЗИ подготовлен для отправки на WSNAME	Процедура подготовки файла конфигурации выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при которых генерируется сообщение	Действия, которые необходимо предпринять при появлении сообщения
	Файл конфигурации СЗИ обновлен на WSNNAME	Передача обновленного файла конфигурации на ПКО выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Файл списка привилегированных процессов подготовлен для отправки на WSNNAME	Процедура подготовки (создания) файла привилегированных процессов выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Файл списка привилегированных процессов обновлен на WSNNAME	Передача обновленного файла привилегированных процессов на ПКО выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Изменены мандатные метки для ПКО WSNNAME. Список объектов изменен	Процедура редактирования меток мандатного доступа для пользователей ПКО WSNNAME выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Учетная запись ACCOUNTNAME1 переименована в ACCOUNTNAME2	Процедура редактирования параметров учетной записи выполнена успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Добавлен объект OBJECTNAME [ACCESS_CONTROL]	Процедура добавления, удаления или изменения объекта	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции.

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при кото- рых генерируется со- общение	Действия, которые необходимо предпри- нять при появлении со- общения
	Удален объект OBJECTNAME [ACCESS_CONTROL]	OBJECTNAME выпол- нена успешно. Данным сообщениям обяза- тельно предшествует сообщение «Роль ROLENAME изменена. Список объектов изме- нен», в котором указы- вается для какой роли добавлен, удален или изменен объект	Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Изменен объект OBJECTNAME [ACCESS_CONTROL]		
	WSNAME Пользова- тель USERNAME из- менил пароль	Процедура смены па- роля пользователя ПКО (посредством команды Ctrl-Alt-Del -> «Сменить пароль») выполнена успешно	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	WSNAME Отправле- на база пользовате- лей. Успешно	Процедура отправки базы пользователей выполнена успешно	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	WSNAME Отправле- на база пользовате- лей [Аккорд не акти- вирован]. Успешно	Процедура отправки базы пользователей выполнена успешно	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	WSNAME Отправле- на база пользовате- лей [отложенная]. Успешно	Процедура отправки базы пользователей после включения ПКО выполнена успешно	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при кото- рых генерируется со- общение	Действия, которые необходимо предпри- нять при появлении со- общения
	WSNAME Отправле- на база пользовате- лей [отложенная] *.amz *.ini *.act *.prc. Успешно	Процедура отправки базы пользователей после включения ПКО выполнена успешно	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Базы модифицирова- ны другим админи- стратором. Обновле- ны	Динамическое обнов- ление баз пользовате- лей выполнено успешно	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Базы актуальны	Выполнено динамиче- ское обновление баз пользователей. Модификаций баз со сторо- ны других учетных за- писей управляющего персонала не выявлено	Данное сообщение ин- формирует о том, что ба- зы пользователей нахо- дятся в актуальном со- стоянии. Никаких дей- ствий при его появлении выполнять не нужно
	Пользователи успеш- но импортированы из базы NT [SERVERNAME]	Процедура импорта пользователей из базы NT выполнена успешно	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Пользователи успеш- но импортированы из базы Accord-a [WSNAME.amz]	Процедура импорта пользователей из базы ПАК «Аккорд» выпол- нена успешно	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при кото- рых генерируется со- общение	Действия, которые необходимо предпри- нять при появлении со- общения
	Идентификаторы успешно импортиро- ваны из базы Accord- а [WSNAME.amz]	Процедура импорта идентификаторов из базы Accord-а выпол- нена успешно	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Компьютеры успешно импортированы из базы [ACNODE.LST]	Процедура импорта компьютеров из базы [ACNODE.LST] выпол- нена успешно	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Компьютеры успешно импортированы от подконтрольных объ- ектов	Процедура импорта компьютеров от подкон- трольных объектов (из выбранного каталога) выполнена успешно	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Учетные записи успешно импортиро- ваны из базы NT [SERVERNAME]	Процедура импорта учетных записей из ба- зы NT выполнена успешно	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Учетные записи успешно импортиро- ваны из базы Accord- а [WSNAME.amz]	Процедура импорта учетных записей из ба- зы ПАК «Аккорд» вы- полнена успешно	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при кото- рых генерируется со- общение	Действия, которые необходимо предпри- нять при появлении со- общения
	Роли успешно импор- тированы из базы NT [SERVERNAME]	Процедура импорта ро- лей из базы NT выпол- нена успешно	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	USB-устройства успешно импортиро- ваны из баз ПКО	Процедура импорта USB-устройств от вклю- ченных ПКО выполнена успешно	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	USB-устройства успешно импортиро- ваны из базы Accord- a [WSNAME.amz]	Процедура импорта USB-устройств из базы ПАК «Аккорд» выпол- нена успешно	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Роли успешно добав- лены в базу	Процедура импорта ро- лей, используемых на ПКО, в базу ASM вы- полнена успешно	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Процесс ACCONNET.EXE пе- резапущен	Выполнен автоматиче- ский перезапуск ACCONNET.EXE после его сбоя	При частом появлении данного сообщения (бо- лее пяти раз за сутки) необходимо обратиться в службу технической под- держки ЗАО «ОКБ САПР»

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при кото- рых генерируется со- общение	Действия, которые необходимо предпри- нять при появлении со- общения
	WSNAME Передача базы. База поставле- на в очередь переда- чи на ПКО	Во время выполнения процедуры передачи баз пользователей на ПКО WSNAME служба AcConNet была загруз- жена. По истечении не- которого времени база пользователей автома- тически передается на ПКО	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	WSNAME Передача базы. База создана и подготовлена для передачи на ПКО	Во время выполнения процедуры передачи базы пользователей ПКО WSNAME выключ- ен. База пользовате- лей автоматически пе- редастся при включе- нии ПКО	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	WSNAME Передача базы. База передана на ПКО	Процедура передачи базы пользователей на ПКО WSNAME выпол- нена успешно	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	WSNAME Передача базы. База на ПКО актуальна	Процедура передачи базы пользователей на ПКО WSNAME выпол- нена успешно. Полу- ченная база идентична уже имеющейся на ПКО	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при кото- рых генерируется со- общение	Действия, которые необходимо предпри- нять при появлении со- общения
	WSNAME Передача базы. База на ПКО актуальна [Аккорд не активирован]	Процедура передачи базы пользователей на ПКО, на котором не ак- тивирована система защиты ПАК «Аккорд», выполнена успешно. Полученная база иден- тична уже имеющейся на ПКО	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	WSNAME Передача базы. База передана на ПКО [отложенная]	Процедура передачи отложенной базы поль- зователей выполнена успешно	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	WSNAME Передача базы. База передана на ПКО [Аккорд не активирован]	Процедура передачи базы пользователей на ПКО WSNAME, на кото- ром не активирована система защиты ПАК «Аккорд», выполнена успешно	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Экспорт успешно за- вершен	Процедура экспорта журналов событий вы- полнена успешно	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Импорт успешно за- вершен	Процедура импорта журналов событий вы- полнена успешно	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при кото- рых генерируется со- общение	Действия, которые необходимо предпри- нять при появлении со- общения
	Экспорт настроек успешно завершен	Процедура формирова- ния шаблонов настроек выполнена успешно	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	Импорт настроек успешно завершен	Процедура применения (импорта) шаблонов настроек выполнена успешно	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
Сообщения об изменении пара- метров конфигу- рации ASM (со- общения с пре- фиксом CFG). Сообщения дан- ного типа фикси- руются в журнале ASM	CFG: Включена син- хронизация учетных записей PAU с поль- зователями Аккорд	Установлен флаг «Син- хронизация учетных записей PAU с пользо- вателями Аккорд»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: Ключ иденти- фикации успешно за- писан в сетевой идентификатор	Выполнена настройка сетевого идентифика- тора	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: Новый ключ идентификации успешно создан	Выполнена генерация нового секретного ключ- а для сетевого иден- тификатора	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: Включена. При запуске программы использовать уч.запись пользова- теля Аккорд	Установлен флаг «При запуске программы ис- пользовать уч.запись пользователя Аккорд»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: Выключена. При запуске программы использовать уч.запись пользова- теля Аккорд	Снят флаг «При запуске программы использо- вать уч.запись пользо- вателя Аккорд»	Никаких действий выпол- нять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при кото- рых генерируется со- общение	Действия, которые необходимо предпри- нять при появлении со- общения
	CFG: Изменен путь к APM АБИ =	Выполнена корректи- ровка пути к APM АБИ	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: Изменен тай- маут отклика APM АБИ =	Выполнена настройка таймаута отклика APM АБИ	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: Изменено вре- мя перезагрузки WS =	Выполнена настройка времени перезагрузки ПКО после обновления баз пользователей	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: Изменен период сборки баз =	Выполнена настройка периода автоматиче- ского создания баз пользователей	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: Изменена авто- матическая сборка баз пользователя = Выключена	Снят флаг «Автомати- ческая сборка баз поль- зователей»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: Изменена авто- матическая сборка баз пользователя = Включена	Установлен флаг «Ав- томатическая сборка баз пользователей»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: Изменена сбор- ка баз пользователя перед выходом = Включена	Установлен флаг «Сборка баз пользова- телей перед выходом»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: Изменена сбор- ка баз пользователя перед выходом = Вы- ключена	Снят флаг «Сборка баз пользователей перед выходом»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: Изменено мак- симальное число строк в журнале APM АБИ =	Скорректировано мак- симальное количество строк в журнале APM АБИ	Никаких действий выпол- нять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при кото- рых генерируется со- общение	Действия, которые необходимо предпри- нять при появлении со- общения
	CFG: Изменено мак- симальное число строк в журнале ASM =	Скорректировано мак- симальное количество строк в журнале ASM	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: Изменено мак- симальное число строк в журнале TSOM =	Скорректировано коли- чество строк в опера- тивном журнале	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: Выключена син- хронизация учетных записей РАУ с поль- зователями Аккорд	Снят флаг «Синхрони- зация учетных записей РАУ с пользователями Аккорд»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: Включено про- токолирование опе- ративных сообщений в SYSLOG	Установлен флаг «Про- токолировать опера- тивные сообщения в SYSLOG»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: Выключено про- токолирование опе- ративных сообщений в SYSLOG	Снят флаг «Протоколи- ровать оперативные сообщения в SYSLOG»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: Изменен путь к файлу с оперативны- ми сообщениями TSOM =	Выполнена корректи- ровка пути к файлу с оперативными сообще- ниями TSOM	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр PM Создать каталог = PM_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSOM: установлен / снят флаг «Создать каталог»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр PM Удалить каталог = PM_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSOM: установлен / снят флаг «Удалить каталог»	Никаких действий выпол- нять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при которых генерируется сообщение	Действия, которые необходимо предпринять при появлении сообщения
	CFG: TSOM Изменен фильтр PM Изменить текущий каталог = PM_NUMBER	Выполнена корректировка настроек TSOM: установлен / снят флаг «Изменить текущий каталог»	Никаких действий выполнять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр PM Переименовать каталог = PM_NUMBER	Выполнена корректировка настроек TSOM: установлен / снят флаг «Переименовать каталог»	Никаких действий выполнять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр PM Создать файл = PM_NUMBER	Выполнена корректировка настроек TSOM: установлен / снят флаг «Создать файл»	Никаких действий выполнять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр PM Открыть файл = PM_NUMBER	Выполнена корректировка настроек TSOM: установлен / снят флаг «Открыть файл»	Никаких действий выполнять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр PM Закрыть файл = PM_NUMBER	Выполнена корректировка настроек TSOM: установлен / снят флаг «Закрыть файл»	Никаких действий выполнять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр PM Удалить файл = PM_NUMBER	Выполнена корректировка настроек TSOM: установлен / снят флаг «Удалить файл»	Никаких действий выполнять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр PM Атрибуты файла = PM_NUMBER	Выполнена корректировка настроек TSOM: установлен / снят флаг «Атрибуты файла»	Никаких действий выполнять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр PM Запуск программы = PM_NUMBER	Выполнена корректировка настроек TSOM: установлен / снят флаг «Запуск программы»	Никаких действий выполнять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при кото- рых генерируется со- общение	Действия, которые необходимо предпри- нять при появлении со- общения
	CFG: TSOM Изменен фильтр PM Выход из программы = PM_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSOM: установлен / снят флаг «Выход из программы»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр PM Найти первый файл = PM_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSOM: установлен / снят флаг «Найти первый файл»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр PM Найти следующий файл = PM_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSOM: установлен / снят флаг «Найти следующий файл»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр PM Переиме- новать файл = PM_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSOM: установлен / снят флаг «Переименовать файл»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр PM Проверка существования пути = PM_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSOM: установлен / снят флаг «Проверка существова- ния пути»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр PM Result = PM_NUM	Выполнена корректи- ровка настроек TSOM: изменен параметр «Ре- зультат выполнения»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр PM Прекра- щение работы про- граммы = PM_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSOM: установлен / снят флаг «Прекращение работы программы»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр PM Устано- вить дату = PM_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSOM: установлен / снят флаг «Установить дату»	Никаких действий выпол- нять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при которых генерируется сообщение	Действия, которые необходимо предпринять при появлении сообщения
	CFG: TSOM Изменен фильтр PM Установить время = PM_NUMBER	Выполнена корректировка настроек TSOM: установлен / снят флаг «Установить время»	Никаких действий выполнять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр REGISTRY Открыть ключ реестра = REGISTRY_NUMBER	Выполнена корректировка настроек TSOM: установлен / снят флаг «Открыть ключ реестра»	Никаких действий выполнять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр REGISTRY Заккрыть ключ реестра = REGISTRY_NUMBER	Выполнена корректировка настроек TSOM: установлен / снят флаг «Заккрыть ключ реестра»	Никаких действий выполнять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр REGISTRY Создать ключ реестра = REGISTRY_NUMBER	Выполнена корректировка настроек TSOM: установлен / снят флаг «Создать ключ реестра»	Никаких действий выполнять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр REGISTRY Удалить ключ реестра = REGISTRY_NUMBER	Выполнена корректировка настроек TSOM: установлен / снят флаг «Удалить ключ реестра»	Никаких действий выполнять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр REGISTRY Перечисление ключей реестра = REGISTRY_NUMBER	Выполнена корректировка настроек TSOM: установлен / снят флаг «Перечисление ключей реестра»	Никаких действий выполнять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр REGISTRY Установить значение параметра ключа = REGISTRY_NUMBER	Выполнена корректировка настроек TSOM: установлен / снят флаг «Установить значение параметра ключа»	Никаких действий выполнять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при кото- рых генерируется со- общение	Действия, которые необходимо предпри- нять при появлении со- общения
	CFG: TSOM Изменен фильтр REGISTRY Прочитать значение параметра ключа = REGISTRY_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSOM: установлен / снят флаг «Прочитать значение параметра ключа»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр REGISTRY Удалить параметр ключа = REGISTRY_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSOM: установлен / снят флаг «Удалить параметр ключа»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр REGISTRY Создать параметр ключа = REGISTRY_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSOM в части операций с ре- естром: установлен (или снят) флаг «Со- здать параметр ключа»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр REGISTRY Перечисление пара- метров ключа = REGISTRY_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSOM: установлен / снят флаг «Перечисление пара- метров ключа»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр REGISTRY Result = REGISTRY_NUM	Выполнена корректи- ровка настроек TSOM в части результата вы- полнения операций с реестром: изменен па- раметр «Результат вы- полнения»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр SZI Result = SZI_NUM	Выполнена корректи- ровка настроек TSOM в части результата вы- полнения сообщений СЗИ: изменен параметр «Результат выполне- ния»	Никаких действий выпол- нять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при кото- рых генерируется со- общение	Действия, которые необходимо предпри- нять при появлении со- общения
	CFG: TSOM Изменен фильтр Hash Result = Hash_NUM	Выполнена корректи- ровка настроек TSOM в части результата вы- полнения расчета КЦ: изменен параметр «Ре- зультат выполнения»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр ScreenSaver Result = ScreenSav- er_NUM	Выполнена корректи- ровка настроек TSOM в части результата вы- полнения операций с Хранителем экрана: изменен параметр «Ре- зультат выполнения»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр ScreenSaver ScreenSaver включен по времени = Screen- Saver_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSOM: установлен (или снят) флаг «ScreenSaver включен по времени»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр ScreenSaver ScreenSaver включен используя горячие клавиши = Screen- Saver_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSOM: установлен / снят флаг «ScreenSaver включен используя горячие кла- виши»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр ScreenSaver ScreenSaver включен с APM АБИ = Screen- Saver_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSOM: установлен / снят флаг «ScreenSaver включен с APM АБИ»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр ScreenSaver ScreenSaver выключ- ен с помощью TM = ScreenSav- er_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSOM: установлен / снят флаг «ScreenSaver выключен с помощью TM»	Никаких действий выпол- нять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при кото- рых генерируется со- общение	Действия, которые необходимо предпри- нять при появлении со- общения
	CFG: TSOM Изменен фильтр ScreenSaver ScreenSaver выключен с APM АБИ = ScreenSaver_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSOM: установлен / снят флаг «ScreenSaver выключен с APM АБИ»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр ScreenSaver ScreenSaver выключен с помощью TM АБИ = ScreenSaver_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSOM: установлен / снят флаг «ScreenSaver выключен с помощью TM АБИ»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр ScreenSaver Выключен временной контроль ScreenSaver-a = ScreenSaver_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSOM: установлен / снят флаг «Выключен временной контроль ScreenSaver- a»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр ScreenSaver Включен временной контроль ScreenSaver-a = ScreenSaver_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSOM: установлен / снят флаг «Включен временной контроль ScreenSaver- a»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSOM Изменен фильтр ScreenSaver Попытка разблокиро- вать чужим TM = ScreenSaver_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSOM: установлен / снят флаг «Попытка разблокиро- вать чужим TM»	Никаких действий выпол- нять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при которых генерируется сообщение	Действия, которые необходимо предпринять при появлении сообщения
	CFG: Изменена внешняя программа обрабатывающая НДС =	Установлено приложение, которое запускается в случае возникновения НДС	Никаких действий выполнять не нужно
	CFG: Отключена внешняя программа обрабатывающая НДС	Удалено приложение, которое запускается в случае возникновения НДС	Никаких действий выполнять не нужно
	CFG: Изменен метод конвертации журналов TSIEM = XML	Установлен метод конвертации журналов XML	Никаких действий выполнять не нужно
	CFG: Изменен метод конвертации журналов TSIEM = CSV	Установлен метод конвертации журналов CSV	Никаких действий выполнять не нужно
	CFG: изменен путь к файлу для конвертации журналов TSIEM =	Корректировка пути к файлу для конвертации журналов выполнена успешно	Никаких действий выполнять не нужно
	CFG: Включено перемещение файлов в архив после конвертации	Флаг «Перемещать журналы в архив после конвертации» установлен успешно	Никаких действий выполнять не нужно
	CFG: Выключено перемещение файлов в архив после конвертации	Флаг «Перемещать журналы в архив после конвертации» снят успешно	Никаких действий выполнять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр PM Прекращение работы программы = PM_NUMBER	Выполнена корректировка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «Прекращение работы программы»	Никаких действий выполнять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при кото- рых генерируется со- общение	Действия, которые необходимо предпри- нять при появлении со- общения
	CFG: TSIEM Изменен фильтр PM Устано- вить дату = PM_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «Установить дату»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр PM Устано- вить время = PM_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «Установить время»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр PM Создать каталог = PM_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «Создать каталог»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр PM Удалить каталог = PM_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «Удалить каталог»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр PM Изменить текущий каталог = PM_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «Изменить текущий ка- талог»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр PM Переиме- новать каталог = PM_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «Переименовать ката- лог»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр PM Создать файл = PM_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «Создать файл»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр PM Открыть файл = PM_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «Открыть файл»	Никаких действий выпол- нять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при кото- рых генерируется со- общение	Действия, которые необходимо предпри- нять при появлении со- общения
	CFG: TSIEM Изменен фильтр PM Закреть файл = PM_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «Закреть файл»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр PM Удалить файл = PM_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «Удалить файл»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр PM Атрибу- ты файла = PM_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «Атрибуты файла»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр PM Запуск программы = PM_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «Запуск программы»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр PM Выход из программы = PM_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «Выход из программы»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр PM Найти первый файл = PM_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «Найти первый файл»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр PM Переиме- новать файл = PM_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «Переименовать файл»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр PM Проверка существования пути = PM_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «Проверка существова- ния пути»	Никаких действий выпол- нять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при которых генерируется сообщение	Действия, которые необходимо предпринять при появлении сообщения
	CFG: TSIEM Изменен фильтр PM Result = PM_NUM	Выполнена корректировка настроек TSIEM изменен параметр «Результат выполнения»	Никаких действий выполнять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр REGISTRY Открыть ключ реестра = REGISTRY_NUMBER	Выполнена корректировка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «Открыть ключ реестра»	Никаких действий выполнять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр REGISTRY Закрыть ключ реестра = REGISTRY_NUMBER	Выполнена корректировка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «Закрыть ключ реестра»	Никаких действий выполнять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр REGISTRY Создать ключ реестра = REGISTRY_NUMBER	Выполнена корректировка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «Создать ключ реестра»	Никаких действий выполнять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр REGISTRY Удалить ключ реестра = REGISTRY_NUMBER	Выполнена корректировка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «Удалить ключ реестра»	Никаких действий выполнять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр REGISTRY Перечисление ключей реестра = REGISTRY_NUMBER	Выполнена корректировка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «Перечисление ключей реестра»	Никаких действий выполнять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр REGISTRY Установить значение параметра ключа = REGISTRY_NUMBER	Выполнена корректировка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «Установить значение параметра ключа»	Никаких действий выполнять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при кото- рых генерируется со- общение	Действия, которые необходимо предпри- нять при появлении со- общения
	CFG: TSIEM Изменен фильтр REGISTRY Прочитать значение параметра ключа = REGISTRY_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «Прочитать значение параметра ключа»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр REGISTRY Удалить параметр ключа = REGISTRY_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «Удалить параметр ключа»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр REGISTRY Создать параметр ключа = REGISTRY_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «Создать параметр ключа»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр REGISTRY Перечисление пара- метров ключа = REGISTRY_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «Перечисление пара- метров ключа»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр REGISTRY Result = REGISTRY_NUM	Выполнена корректи- ровка настроек TSIEM в части результата вы- полнения операций с реестром: изменен па- раметр «Результат вы- полнения»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр SZI Result = SZI_NUM	Выполнена корректи- ровка настроек TSIEM в части результата вы- полнения сообщений СЗИ: изменен параметр «Результат выполне- ния»	Никаких действий выпол- нять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при кото- рых генерируется со- общение	Действия, которые необходимо предпри- нять при появлении со- общения
	CFG: TSIEM Изменен фильтр Hash Result = Hash_NUM	Выполнена корректи- ровка настроек TSIEM в части результата вы- полнения расчета КЦ: изменен параметр «Ре- зультат выполнения»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр Amdz Result = Amdz_NUM	Выполнена корректи- ровка настроек TSIEM в части результата вы- полнения сообщений АМДЗ: изменен пара- метр «Результат вы- полнения»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр ScreenSaver Result = ScreenSav- er_NUM	Выполнена корректи- ровка настроек TSIEM в части результата вы- полнения операций с Хранителем экрана: изменен параметр «Ре- зультат выполнения»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр ScreenSaver ScreenSaver включен по времени = Screen- Saver_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «ScreenSaver включен по времени»	Никаких действий выпол- нять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр ScreenSaver ScreenSaver включен используя горячие клавиши = Screen- Saver_NUMBER	Выполнена корректи- ровка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «ScreenSaver включен используя горячие кла- виши»	Никаких действий выпол- нять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при которых генерируется сообщение	Действия, которые необходимо предпринять при появлении сообщения
	CFG: TSIEM Изменен фильтр ScreenSaver ScreenSaver включен с APM АБИ = ScreenSaver_NUMBER	Выполнена корректировка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «ScreenSaver включен с APM АБИ»	Никаких действий выполнять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр ScreenSaver ScreenSaver выключен с помощью TM = ScreenSaver_NUMBER	Выполнена корректировка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «ScreenSaver выключен с помощью TM»	Никаких действий выполнять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр ScreenSaver ScreenSaver выключен с APM АБИ = ScreenSaver_NUMBER	Выполнена корректировка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «ScreenSaver выключен с APM АБИ»	Никаких действий выполнять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр ScreenSaver ScreenSaver выключен с помощью TM АБИ = ScreenSaver_NUMBER	Выполнена корректировка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «ScreenSaver выключен с помощью TM АБИ»	Никаких действий выполнять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр ScreenSaver Выключен временной контроль ScreenSaver-a = ScreenSaver_NUMBER	Выполнена корректировка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «Выключен временной контроль ScreenSaver-a»	Никаких действий выполнять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при которых генерируется сообщение	Действия, которые необходимо предпринять при появлении сообщения
	CFG: TSIEM Изменен фильтр ScreenSaver Включен временной контроль ScreenSaver-a = ScreenSaver_NUMBER	Выполнена корректировка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «Включен временной контроль ScreenSaver-a»	Никаких действий выполнять не нужно
	CFG: TSIEM Изменен фильтр ScreenSaver Попытка разблокировать чужим TM = ScreenSaver_NUMBER	Выполнена корректировка настроек TSIEM: установлен / снят флаг «Попытка разблокировать чужим TM»	Никаких действий выполнять не нужно
Сообщения об изменении параметров конфигурации ПАК «Аккорд» на ПКО (сообщения с префиксом INI). Сообщения данного типа фиксируются в журнале ASM	INI: На ПКО WSNAME изменен список привилегированных процессов	Редактирование списка привилегированных процессов ПКО выполнено успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	INI: Изменен КЦ для роли ROLENAME	Список файлов для контроля целостности ПКО успешно изменен	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	INI: Изменена ЗС для роли ROLENAME	Редактирование списка задач для запуска выполнено успешно	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при которых генерируется сообщение	Действия, которые необходимо предпринять при появлении сообщения
	INI: WSNAMЕ Механизм разграничения доступа Мандатный = No	Снят флаг «Мандатный» в параметрах конфигурации СЗИ	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	INI: WSNAMЕ Механизм разграничения доступа Мандатный = Yes	Установлен флаг «Мандатный» в параметрах конфигурации СЗИ	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	INI: WSNAMЕ Механизм разграничения доступа Процессы = No	Снят флаг «+процессы» в параметрах конфигурации СЗИ	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	INI: WSNAMЕ Механизм разграничения доступа Процессы = Yes	Установлен флаг «+процессы» в параметрах конфигурации СЗИ	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	INI: На ПКО WSNAMЕ Мягкий режим = No	Снят флаг «Мягкий режим» в параметрах конфигурации СЗИ	Данное сообщение информирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при кото- рых генерируется со- общение	Действия, которые необходимо предпри- нять при появлении со- общения
	INI: На ПКО WSNAMЕ Мягкий режим = Yes	Установлен флаг «Мяг- кий режим» в парамет- рах конфигурации СЗИ	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	INI: WSNAMЕ Авто- матический логин в ОС = No	Снят флаг «Автомати- ческий логин в ОС» в параметрах configura- ции СЗИ	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	INI: WSNAMЕ Авто- матический логин в ОС = Yes	Установлен флаг «Ав- томатический логин в ОС» в параметрах кон- фигурации СЗИ	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	INI: WSNAMЕ Син- хронизация с базой пользователей NT = No	Снят флаг «Синхрони- зация с базой пользо- вателей NT» в пара- метрах конфигурации СЗИ	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	INI: WSNAMЕ Син- хронизация с базой пользователей NT = Yes	Установлен флаг «Син- хронизация с базой пользователей NT» в параметрах configura- ции СЗИ	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при кото- рых генерируется со- общение	Действия, которые необходимо предпри- нять при появлении со- общения
	INI: WSNAMЕ Син- хронизация с базой АМДЗ = No	Снят флаг «Синхрони- зация с базой АМДЗ» в параметрах configura- ции СЗИ	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	INI: WSNAMЕ Син- хронизация с базой АМДЗ = Yes	Установлен флаг «Син- хронизация с базой АМДЗ» в параметрах конфигурации СЗИ	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	INI: На ПКО WSNAMЕ Использовать полное имя в учетных запи- сях NT = No	Снят флаг «Используй- вать полное имя в учетных записях NT» в параметрах configura- ции СЗИ	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	INI: На ПКО WSNAMЕ Использовать полное имя в учетных запи- сях NT = Yes	Установлен флаг «Ис- пользовать полное имя в учетных записях NT» в параметрах configura- ции СЗИ	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	INI: WSNAMЕ Кон- троль доступа к устройствам = No	Снят флаг «Контроль доступа к устройствам» в параметрах configura- ции СЗИ	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при кото- рых генерируется со- общение	Действия, которые необходимо предпри- нять при появлении со- общения
	INI: WSNAMЕ Кон- троль доступа к устройствам = Yes	Установлен флаг «Кон- троль доступа к устрой- ствам» в параметрах конфигурации СЗИ	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	INI: На ПКО WSNAMЕ Использовать полный путь процесса = No	Снят флаг «Используй- вать полный путь про- цесса» в параметрах конфигурации СЗИ	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
	INI: На ПКО WSNAMЕ Использовать полный путь процесса = Yes	Установлен флаг «Ис- пользовать полный путь процесса» в парамет- рах конфигурации СЗИ	Данное сообщение ин- формирует об успешном выполнении операции. Никаких действий при его появлении выполнять не нужно
Предупреждаю- щие сообщения. Сообщения дан- ного типа фикси- руются в журнале ASM	VID и PID должны состоять из 4-х цифр!	При добавлении нового USB-устройства в базу ASM некорректно вве- дены VID или PID устройства	Ввести корректные значе- ния VID или PID устрой- ства
	VID и PID должны состоять только из шестнадцатеричных цифр, или '*!'	При добавлении нового USB-устройства в базу ASM некорректно вве- дены VID или PID устройства	Ввести корректные значе- ния VID или PID устрой- ства
	Серийный номер должен состоять только из шестнадца- теричных цифр, или '*!'	При добавлении нового USB-устройства в базу ASM введен некоррект- ный серийный номер устройства	Ввести корректный се- рийный номер устройства

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при которых генерируется сообщение	Действия, которые необходимо предпринять при появлении сообщения
Сообщение об ошибке. Сообщения данного типа фиксируются в журнале ASM	Error WSNAMЕ ошибка получения журналов [ErrCode = ERRCODE, нет файлов журналов]	При попытке получения журналов от ПКО произошла ошибка из-за того, что либо на ПКО отсутствуют файлы журналов, либо система защиты комплекса «Аккорд» на ПКО не активирована	Обратиться к Администратору ИБ средств защиты информации от НСД (АИБ технологического участка)
	Error WSNAMЕ ошибка получения журналов [ErrCode = ERRCODE, станция не активна]	При попытке получения журналов от ПКО произошла ошибка из-за того, что ПКО выключен или не подключен к сети	Через некоторое время повторить попытку получения журналов, если ошибка повторится, обратиться к Администратору ИБ средств защиты информации от НСД (АИБ технологического участка)
	Error WSNAMЕ ошибка получения журналов [ErrCode = ERRCODE]	При попытке получения журналов от ПКО произошла ошибка	Обратиться к Администратору ИБ средств защиты информации от НСД (АИБ технологического участка)
	WSNAME ошибка получения базы AMZ [ErrCode = ERRCODE, станция не активна]	При попытке получения базы AMZ от ПКО произошла ошибка из-за того, что ПКО выключен или не подключен к сети	Через некоторое время повторить попытку получения журналов, если ошибка повторится, обратиться к Администратору ИБ средств защиты информации от НСД (АИБ технологического участка)
	WSNAME ошибка получения базы AMZ [ErrCode = ERRCODE]	При попытке получения базы AMZ от ПКО произошла ошибка	Обратиться к Администратору ИБ средств защиты информации от НСД (АИБ технологического участка)

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при которых генерируется сообщение	Действия, которые необходимо предпринять при появлении сообщения
	Error WSNAMЕ Отправлена база пользователей. Ошибка установки TCP/IP соединения ErrCode = ERRCODE	При попытке отправить базу пользователей на ПКО произошла ошибка из-за того, что не удалось установить TCP/IP соединение между ASM и ПКО	Повторить попытку отправления базы пользователей на ПКО. Если ошибка повторится, обратиться к Администратору ИБ средств защиты информации от НСД (АИБ технологического участка)
	Error WSNAMЕ Отправлена база пользователей [Аккорд не активирован]. Ошибка установки TCP/IP соединения ErrCode = ERRCODE	При попытке отправить базу пользователей на ПКО произошла ошибка из-за того, что не удалось установить TCP/IP соединение между ASM и ПКО	Повторить попытку отправления базы пользователей на ПКО. Если ошибка повторится, обратиться к Администратору ИБ средств защиты информации от НСД (АИБ технологического участка)
	Error WSNAMЕ Отправлена база пользователей [отложенная]. Ошибка установки TCP/IP соединения ErrCode = ERRCODE	При попытке отправить отложенную базу пользователей на ПКО произошла ошибка из-за того, что не удалось установить TCP/IP соединение между ASM и ПКО	Повторить попытку отправления отложенной базы пользователей на ПКО. Если ошибка повторится, обратиться к Администратору ИБ средств защиты информации от НСД (АИБ технологического участка)
	Error WSNAMЕ Отправлена база пользователей. Разрыв связи	При попытке отправить базу пользователей на ПКО произошла ошибка из-за разрыва связи	Повторить попытку отправления базы пользователей на ПКО. Если ошибка повторится, обратиться к Администратору ИБ средств защиты информации от НСД (АИБ технологического участка)

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при которых генерируется сообщение	Действия, которые необходимо предпринять при появлении сообщения
	Error WSNAMЕ Отправлена база пользователей [отложенная]. Разрыв связи	При попытке отправить отложенную базу пользователей на ПКО произошла ошибка из-за разрыва связи	Повторить попытку отправления базы пользователей на ПКО. Если ошибка повторится, обратиться к Администратору ИБ средств защиты информации от НСД (АИБ технологического участка)
	Error WSNAMЕ Отправлена база пользователей. Не прошел логин в АМДЗ [ErrCode = ERRCODE]	При попытке отправить базу пользователей на ПКО произошла ошибка при аутентификации сервера на АМДЗ	Повторить попытку отправления базы пользователей на ПКО. Если ошибка повторится, обратиться к Администратору ИБ средств защиты информации от НСД (АИБ технологического участка)
	Error WSNAMЕ Отправлена база пользователей [отложенная]. Не прошел логин в АМДЗ [ErrCode = ERRCODE]	При попытке отправить отложенную базу пользователей на ПКО произошла ошибка при аутентификации сервера на АМДЗ	Повторить попытку отправления отложенной базы пользователей на ПКО. Если ошибка повторится, обратиться к Администратору ИБ средств защиты информации от НСД (АИБ технологического участка)
	Error WSNAMЕ Отправлена база пользователей [Аккорд не активирован]. Не прошел логин в АМДЗ [ErrCode = ERRCODE]	При попытке отправить базу пользователей на ПКО произошла ошибка при аутентификации сервера на АМДЗ	Повторить попытку отправления базы пользователей на ПКО. Если ошибка повторится, обратиться к Администратору ИБ средств защиты информации от НСД (АИБ технологического участка)

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при кото- рых генерируется со- общение	Действия, которые необходимо предпри- нять при появлении со- общения
	Error WSNAMЕ От- правлена база поль- зователей [отложен- ная] [Аккорд не акти- вирован]. Не прошел логин в АМДЗ [ErrCode = ERRCODE]	При попытке отправить отложенную базу поль- зователей на ПКО про- изошла ошибка при аутентификации сервера на АМДЗ	Повторить попытку от- правления отложенной базы пользователей на ПКО. Если ошибка повто- рится, обратиться к Ад- министратору ИБ средств защиты информации от НСД (АИБ технологиче- ского участка)
	Error WSNAMЕ От- правлена база поль- зователей [Аккорд не активирован]. Ошибка создания файла [ErrCode = ERRCODE]	При попытке отправить базу пользователей на ПКО произошла ошибка при создании файла для базы пользовате- лей	Убедится, что каталог, в который установлен ПАК СЗИ от НСД «Аккорд» доступен для записи
	Error WSNAMЕ От- правлена база поль- зователей. Ошибка создания файла FILENAME [ErrCode = ERRCODE]	При попытке отправить базу пользователей на ПКО произошла ошибка при создании файла для базы пользовате- лей	При появлении данной ошибки необходимо обра- титься в службу техниче- ской поддержки организа- ции-разработчика
	Error WSNAMЕ От- правлена база поль- зователей [отложен- ная]. Ошибка созда- ния файла [ErrCode = ERRCODE]	При попытке отправить отложенную базу поль- зователей на ПКО про- изошла ошибка при со- здании файла для базы пользователей	Убедится, что каталог, в который установлен ПАК СЗИ от НСД «Аккорд» доступен для записи
	Error WSNAMЕ От- правлена база поль- зователей [отложен- ная] [Аккорд не акти- вирован]. Ошибка создания файла FILENAME [ErrCode = ERRCODE]	При попытке отправить отложенную базу поль- зователей на ПКО про- изошла ошибка при со- здании файла для базы пользователей	Убедится, что каталог, в который установлен ПАК СЗИ от НСД «Аккорд» доступен для записи

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при кото- рых генерируется со- общение	Действия, которые необходимо предпри- нять при появлении со- общения
	Error WSNAMЕ От- правлена база поль- зователей. Ошибка создания файла [ErrCode = ERRCODE]	При попытке отправить базу пользователей на ПКО произошла ошибка при создании файла для базы пользовате- лей	Убедится, что каталог, в который установлен ПАК СЗИ от НСД «Аккорд» доступен для записи
	Error WSNAMЕ От- правлена база поль- зователей [отложен- ная]. Нет подтвер- ждения о доставке	В результате выполне- ния процедуры отправ- ки отложенной базы пользователей после включения ПКО база пользователей не была доставлена на ПКО	Повторите процедуру от- правки отложенной базы пользователей на ПКО. Если ошибка повторится, обратитесь к Админи- стратору ИБ средств за- щиты информации от НСД (АИБ технологиче- ского участка)
	Error WSNAMЕ От- правлена база поль- зователей [Аккорд не активирован]. Нет подтверждения о до- ставке	В результате выполне- ния процедуры отправ- ки базы пользователей база пользователей не была доставлена на ПКО	Повторите процедуру от- правки базы пользовате- лей на ПКО. Если ошибка повторится, обратитесь к Администратору ИБ средств защиты инфор- мации от НСД (АИБ тех- нологического участка)
	Error WSNAMЕ От- правлена база поль- зователей [отложен- ная] [Аккорд не акти- вирован]. Нет под- тверждения о достав- ке	В результате выполне- ния процедуры отправ- ки отложенной базы пользователей база пользователей не была доставлена на ПКО	Повторите процедуру от- правки отложенной базы пользователей на ПКО. Если ошибка повторится, обратитесь к Админи- стратору ИБ средств за- щиты информации от НСД (АИБ технологиче- ского участка)

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при которых генерируется сообщение	Действия, которые необходимо предпринять при появлении сообщения
	Error WSNAMЕ Отправлена база пользователей. Нет подтверждения о доставке	В результате выполнения процедуры отправки базы пользователей база пользователей не была доставлена на ПКО	Повторите процедуру отправки базы пользователей на ПКО. Если ошибка повторится, обратитесь к Администратору ИБ средств защиты информации от НСД (АИБ технологического участка)
	Error WSNAMЕ Передача базы. Для компьютера WSNAMЕ не назначен Supervisor	При попытке передачи базы произошла ошибка из-за того, что на компьютере не назначен пользователь Гл.Администратор	Повторить попытку передачи базы. Если ошибка повторится, обратиться к Администратору ИБ средств защиты информации от НСД (АИБ технологического участка)
	Для компьютера WSNAMЕ учетная запись ACCOUNTNAME не назначена на пользователя	При попытке создать базу *.amz произошла ошибка, так как пользователям компьютера не присвоены соответствующие учетные записи	Обратиться к Администратору ИБ средств защиты информации от НСД (АИБ технологического участка)
	Для компьютера WSNAMЕ нет группы Admins	При попытке создать базу *.amz произошла ошибка, так как не созданы пользователи в группе Admins	Обратиться к Администратору ИБ средств защиты информации от НСД (АИБ технологического участка)
	Для компьютера WSNAMЕ нет группы Everyone	При попытке создать базу *.amz произошла ошибка, так как не созданы пользователи в группе Everyone	Обратиться к Администратору ИБ средств защиты информации от НСД (АИБ технологического участка)

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при которых генерируется сообщение	Действия, которые необходимо предпринять при появлении сообщения
	Error Ошибка ERRCODE отправки файла конфигурации СЗИ на WSNAMЕ	При попытке передать обновленный файл конфигурации СЗИ на ПКО произошла ошибка	Повторить попытку передачи файла конфигурации СЗИ на ПКО. Если ошибка повторится, обратиться к Администратору ИБ средств защиты информации от НСД (АИБ технологического участка)
	Ошибка отправки файла списка привилегированных процессов на WSNAMЕ	При попытке передать файл со списком привилегированных процессов произошла ошибка	Повторить попытку передачи файла со списком привилегированных процессов на ПКО. Если ошибка повторится, обратиться к Администратору ИБ средств защиты информации от НСД (АИБ технологического участка)
	Файл списка КЦ для роли ROLENAME не отправлен на ПКО	Задания для контроля целостности не было отправлено на ПКО	Повторить попытку передачи файла задания для контроля целостности на ПКО. Для обеспечения возможности передачи баз на ПКО до разрешения данной ошибки следует в настройках сервера централизованного управления установить флажок «Не передавать базы, если нет актуального списка КЦ»

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при кото- рых генерируется со- общение	Действия, которые необходимо предпри- нять при появлении со- общения
	Файл со списком КЦ для роли ROLENAME не получен от ПКО	Файл с эталонными контрольными суммами не получен от ПКО	Ожидайте получения .CRC файла от ПКО. Для обеспечения возможности передачи баз на ПКО до разрешения данной ошибки следует в настройках сервера централизованного управления установить флажок «Не передавать базы, если нет актуального списка КЦ»
	Старый файл со списком КЦ для роли ACCOUNTNAME	Имеется файл с эталонными контрольными суммами, но он создан раньше файла с заданием для контроля целостности	Ожидайте получения нового .CRC файла от ПКО. Для обеспечения возможности передачи баз на ПКО до разрешения данной ошибки следует в настройках сервера централизованного управления установить флажок «Не передавать базы, если нет актуального списка КЦ»
Сообщения о НСД. Сообщения данного типа фиксируются в журнале ASM	НСД Попытка запуска при помощи идентификатора IDNAME	Попытка запуска ASM при помощи незарегистрированного идентификатора	Запустите ASM, используя зарегистрированный идентификатор
	НСД Попытка запуска, неверный идентификатор IDNAME или пароль	При попытке запуска ASM введен некорректный пароль	При запуске ASM введите корректный пароль

Тип сообщения	Сообщение	Действия, при которых генерируется сообщение	Действия, которые необходимо предпринять при появлении сообщения
	НСД Ошибка установки соединения с ACCONNET.EXE = 3008	В ходе работы произошел сбой процесса ACCONNET.EXE	При появлении данной ошибки необходимо обратиться в службу технической поддержки организации-разработчика
	НСД Остановлен процесс ACCONNET.EXE	В ходе работы произошел сбой процесса ACCONNET.EXE	При появлении данной ошибки необходимо обратиться в службу технической поддержки организации-разработчика

5 Перечень событий ПАК «Аккорд» на подконтрольных объектах

Перечень сообщений, генерируемых ПАК «Аккорд» на подконтрольных объектах, и их описание приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Перечень сообщений ПАК «Аккорд» на подконтрольных объектах

Сообщение	Описание
Login	Выполнен вход на ПКО
Комплекс СЗИ от НСД «Аккорд-WinXX», System:, Acrun.sys:, SN=	Описание установленного на ПКО комплекса СЗИ от НСД, ОС ПКО, версии драйвера разграничения доступа и серийного номера контроллера. Сообщение записывается в журнал событий после запуска ПКО и выполнения пользователем процедуры входа на ПКО (в журнале данное сообщение помещается после сообщения о выполнении входа на ПКО)
Settings: SM=, DA=, MA=, CP=, DNSD=, WLN=, FPP=	Собственные настройки ПАК «Аккорд»: – SM – мягкий режим; – DA – дискреционный механизм разграничения доступа; – MA – мандатный механизм разграничения доступа; – CP – контроль процессов; – DNSD – записывать в журнал логические имена дисков; – WLN – использовать логические имена в пути; – FPP – использовать полный путь процесса. Данным параметрам присваивается значение «Yes», если в утилите «Настройка комплекса «Аккорд» установлены соответствующие настройки, иначе присваивается значение «No». Данное сообщение записывается в журнал событий после выполнения пользователем процедуры входа на ПКО (в журнале данное сообщение помещается после сообщения с описанием установленного на ПКО комплекса СЗИ от НСД, ОС ПКО, версии драйвера разграничения доступа и серийного номера контроллера)
FullUserName=	Полное имя пользователя. Сообщение записывается в журнал событий после выполнения пользователем процедуры входа на ПКО (в журнале данное сообщение помещается после сообщения с описанием собственных настроек ПАК «Аккорд»)
User logoff from WS local	Выполнен выход из сессии пользователя ПКО

Сообщение	Описание
Logs collected user USERNAME	Журналы ПКО собраны пользователем USERNAME (в рамках децентрализованной схемы)
Insert USB: Vid_, Pid_, Sn_	Сообщение о подключении USB-устройства к ПКО с указанием Vid, Pid и серийного номера устройства
Remove USB: Vid_, Pid_, Sn_	Сообщение об отключении USB-устройства от ПКО с указанием Vid, Pid и серийного номера устройства
User Change Password	Выполнена процедура смены пароля пользователя ПКО (посредством команды Ctrl-Alt-Del -> «Сменить пароль»)
MSZI	Проверка активности ПКО. Компьютер работает
MSZI	Система снята. Данное сообщение генерируется ПАК СЗИ от НСД «Аккорд-Win32» / «Аккорд Win64» версий не ниже 4.0.9.46 / 5.0.9.46 соответственно.
MSZI	Система активирована. Данное сообщение генерируется ПАК СЗИ от НСД «Аккорд-Win32» / «Аккорд Win64» версий не ниже 4.0.9.46 / 5.0.9.46 соответственно
Logout	Выполнен выход с ПКО
ChangeDir	Смена каталога
СЗИ	Сообщение СЗИ от НСД «Аккорд»
ChMod	Установка/смена атрибутов
CloseFile	Заккрытие файла
CreateDir	Создание каталога
CreateFile	Создание файла
DeleteDir	Удаление каталога
DeleteFile	Удаление файла
DriveAccess	Доступ к диску
Exec	Запуск программы
Exit	Завершение программы
OpenFile	Открытие файла
RenameDir	Переименование каталога
RenameFile	Переименование файла
Search	Поиск файла/каталога
SetDate	Установка системной даты

Сообщение	Описание
SetTime	Установка системного времени
Traverse	Проверка существования пути
RegCloseKey	Закрытие ключа реестра
RegCreateKey	Создание ключа реестра
RegCreateValue	Создание переменной в ключе реестра
RegDeleteKey	Удаление ключа реестра
RegDeleteValue	Удаление переменной из ключа реестра
RegEnumKey	Поиск ключей реестра
RegEnumValue9	Поиск переменных в ключе реестра
RegOpenKey0	Открытие ключа реестра
RegQueryValue	Чтение переменной из ключа реестра
RegSetValue	Изменение значения переменной в ключе реестра
SSOffAtAdmin ScreenSaver	Разблокировка ПКО с помощью ТМ администратора АРМ АБИ (хранитель экрана выключен с помощью ТМ администратора АРМ АБИ)
SSOffAtRemoute ScreenSaver	Разблокировка ПКО с помощью АРМ АБИ (хранитель экрана выключен удаленно с помощью АРМ АБИ)
SSOffAtTM Screen- Saver	Разблокировка с помощью ТМ
SSOffBadTM	Попытка разблокировать не тем ТМ, которым осуществлялась блокировка
SSOnAtHotKey ScreenSaver	Блокировка с помощью клавиатуры
SSOnAtRemoute ScreenSaver	Блокировка с помощью АРМ АБИ
SSOnAtTimeout 0 ScreenSaver	Блокировка по времени неактивности
SSTimeDisable	Выключен временной контроль ScreenSaver-а (выполнена разблокировка ПКО)
SSTimeEnable	Включен временной контроль ScreenSaver-а (ПКО заблокирован)
EndCheck	Выполнена процедура проверки списка файлов. Достигнут конец проверки списка файлов
EndUpdate	Выполнена процедура обновления списка файлов. Достигнут конец обновления списка файлов

Сообщение	Описание
FileCheck	Выполняется процедура проверки файла
GetPrivateKey	Получение секретного ключа идентификатора пользователя (при выполнении процедуры расчета контрольных сумм)
StartCheck	Начало выполнения процедуры проверки списка файлов
StartUpdate	Начало выполнения процедуры обновления списка файлов
TotalEDS	Выполнена подпись списка файлов после завершения процедуры проверки
TotalHash	Выполнен расчет хэш-суммы списка файлов

Сообщения, генерируемые ПАК «Аккорд», подразделяются на следующие типы:

- информационные сообщения, передающие результат «ОК», означают, что соответствующее действие выполнено успешно. Информационные сообщения отображаются в журнале регистрации черным цветом;
- сообщения об ошибке, передающие результат «ОШИБКА», означают, что соответствующее действие выполнено некорректно вследствие программного сбоя или по иной причине. Сообщения об ошибке отображаются в журнале регистрации синим цветом;
- предупреждающие сообщения, передающие результат «WARNING», означают, что выполненное действие является потенциально опасным. Данные сообщения, как правило, используются в отладочных целях. Предупреждающие сообщения отображаются в журнале регистрации черным цветом;
- сообщения о НСД, передающие результат «НСД», означают, что выполнение соответствующего действия заблокировано механизмами ПАК «Аккорд». Сообщения о НСД отображаются в журнале регистрации красным цветом.

6 Перечень событий АРМ АБИ

В таблице 5 приведены сообщения журнала АРМ АБИ и описания этих сообщений. Приняты следующие условные обозначения:

- USER_NAME – имя пользователя;
- COMMAND – одна из следующих команд:
 - резервирование перед обновлением;
 - удаление файлов;
 - перезагрузка/выключение (при применении баз);
 - перечитывание LogConfig.ini;
 - перезагрузка AcWs32nt (при обновлении);
 - синхронизация АМДЗ и NT;
 - запись параметров времени на ввод пароля и предоставление идентификатора в АМДЗ;
- RESULT – результат выполнения команды RPC. Может принимать следующие значения:
 - 0 – команда RPC выполнена успешно;
 - 1 – ошибка выполнения команды;
 - -1 – ошибка RMQ;
- VERSION – номер версии драйвера (ПО). Представляет собой четыре группы цифр, разделённых точкой;
- AMDZ_BOARD_SERIAL_NUM – серийный номер платы АМДЗ;
- OBJECT_NAME – имя подконтрольного объекта или сервера;
- FILE_NAME – имя файла;
- FOLDER_NAME – полное имя каталога;
- NUM1, NUM2 – целые числа;
- COMMAND_RPC – команда удалённого вызова.

Таблица 5 – Перечень сообщений АРМ АБИ

Тип сообщения	Наименование сообщения	Описание сообщения
Базовые сообщения	Проверка соединения с ПКО	Выполнена проверка соединения с ПКО
	Отправлена база пользователей	Процедура отправки базы пользователей на ПКО выполнена успешно

Тип сообщения	Наименование сообщения	Описание сообщения
	Изменен пароль пользователя USER_NAME	Процедура смены пароля пользователя USER_NAME (пользователя ПКО) вы- полнена успешно
	Получение базы пользователей	Процедура получения базы пользовате- лей ПКО выполнена успешно
	Получение журналов...начато	Начало процедуры получения журналов ПКО
	Получение журналов...завершено	Завершение процедуры получения жур- налов ПКО
	Передача файла списка привиле- гированных процессов ПКО	Процедура передачи списка привилеги- рованных процессов ПКО выполнена успешно
	Передача файла конфигурации ПКО	Процедура передачи файла configura- ции ПКО выполнена успешно
	Передача фильтров оперативного журнала	Процедура передачи фильтров опера- тивного журнала выполнена успешно
	Получение списка USB- устройств...начато	Начало процедуры получения списка USB-устройств
	Получение списка USB- устройств...завершено	Процедура получения списка USB- устройств выполнена успешно
	Получение дополнительной ин- формации	Процедура получения дополнительной информации (имени пользователя ПКО и версии ПО ПАК «Аккорд») выполнена успешно
	Получение каталога клиента	Процедура получения каталога клиента ПКО выполнена успешно
	Получение каталога журналов	Процедура получения каталога, в кото- ром хранятся журналы *.low на ПКО
	Открытие файла	Процедура открытия файла на ПКО вы- полнена успешно
	Обновление ПО	Выполнено обновление программного обеспечения сетевого агента РАУ на подконтрольном объекте
	Перезапуск службы клиента	Выполнен перезапуск сетевого агента РАУ на подконтрольном объекте

Тип сообщения	Наименование сообщения	Описание сообщения
	Получение файла	Процедура получения файла ПКО выполнена успешно
	Запрос списка USB-устройств	Процедура импорта USB-устройств, подключенных к ПКО, выполнена успешно
Сообщения об ошибках	Драйвер Aсrui не найден	Драйвер ПАК «Аккорд» не найден на ПКО. Возможно, на ПКО не установлен ПАК «Аккорд». Установите (переустановите) ПАК «Аккорд» на ПКО
	Ошибка получения версии прошивки АМДЗ	Ошибка получения версии прошивки АМДЗ. Если данная ошибка повторяется регулярно, обратитесь в службу технической поддержки ЗАО «ОКБ САПР»
	АМДЗ плата не обнаружена	Установите ПАК «Аккорд» на ПКО
	Ошибка получения версии ТМ-драйвера АМДЗ	Ошибка получения версии ТМ-драйвера АМДЗ на ПКО. Возможно, на ПКО не установлен ТМ-драйвер. Установите (переустановите) ТМ-драйвер на ПКО. Если данная ошибка повторяется регулярно, обратитесь в службу технической поддержки ЗАО «ОКБ САПР»
	Ошибка исполнения команды COMMAND	Исполнение полученной на ПКО от ASMT команды COMMAND завершилось ошибкой
	Ошибка получения текущего пользователя	Ошибка получения текущего пользователя от драйвера Аккорд на ПКО. Если данная ошибка повторяется регулярно, обратитесь в службу технической поддержки ЗАО «ОКБ САПР»
	Ошибка получения журналов Aсrui	Ошибка получения оперативных событий от драйвера ПАК «Аккорд». Если данная ошибка повторяется регулярно, обратитесь в службу технической поддержки ЗАО «ОКБ САПР»
	Ошибка получения журналов АМДЗ	Ошибка прочтения *.azl файлов с ПКО. Если данная ошибка повторяется регулярно, обратитесь в службу технической поддержки ЗАО «ОКБ САПР»

Тип сообщения	Наименование сообщения	Описание сообщения
	Ошибка запроса статуса базы пользователей	Ошибка при получении информации о статусе блокирования базы ПАК «Аккорд». Если данная ошибка повторяется регулярно, обратитесь в службу технической поддержки ЗАО «ОКБ САПР»
	Ошибка получения IP-адреса для .VER файла	Ошибка получения IP адреса на ПКО (для заполнения *.VER файла для ASMT). Если данная ошибка повторяется регулярно, обратитесь в службу технической поддержки ЗАО «ОКБ САПР»
	Ошибка чтения базы пользователей из платы АМДЗ	Ошибка чтения *.amz базы из АМДЗ на ПКО. Если данная ошибка повторяется регулярно, обратитесь в службу технической поддержки ЗАО «ОКБ САПР»
	Ошибка при блокировании рабочей станции	Команда блокировки экрана на ПКО выполнена с ошибкой. Если данная ошибка повторяется регулярно, обратитесь в службу технической поддержки ЗАО «ОКБ САПР»
	Ошибка переоткрытия журналов в Aсrun	Ошибка переоткрытия журналов ПАК «Аккорд» по расписанию в 23 00 на ПКО. Если данная ошибка повторяется регулярно, обратитесь в службу технической поддержки ЗАО «ОКБ САПР»
	RPC команда COMMAND вернула RESULT	Возвращение результата выполнения вызванной RPC команды
	Ошибка записи базы пользователей в плату АМДЗ	Ошибка синхронизации базы .amz с АМДЗ на ПКО
	Ошибка синхронизации базы пользователей с NT	Ошибка синхронизации базы .amz с пользователями ОС на ПКО
	Ошибка записи конфигурации таймаутов в плату АМДЗ	Ошибка записи параметров времени на ввод пароля и предоставление идентификатора в АМДЗ на ПКО
	Ошибка изменения статуса базы пользователей	Ошибка блокирования базы Аккорд при попытке записи

Тип сообщения	Наименование сообщения	Описание сообщения
	Сбор журналов Aсrun было неожиданно остановлен	Прекращен сбор оперативных событий от драйвера Аккорд
	Ошибка разблокирования рабочей станции	Команда разблокировки экрана на ПКО выполнена с ошибкой
Информационные сообщения	Версия драйвера Aсrun: VERSION	Информация о версии драйвера Аккорд на ПКО
	Версия драйвера АМД3: VERSION	Информация о версии драйвера АМД3 на ПКО
	Версия прошивки АМД3: VERSION	Информация о версии прошивки АМД3 на ПКО
	АМД3 плата обнаружена	АМД3 плата обнаружена на ПКО
	Серийный номер платы АМД3: AMDZ_BOARD_SERIAL_NUM	Серийный номер платы АМД3 на ПКО
	Версия ТМ-драйвера АМД3: VERSION	Информация о версии ТМ-драйвера на ПКО
	Исполнение команды COMMAND завершено для OBJECT_NAME	Команда принята на ПКО (исполнение не начато)
	Исполнение команды COMMAND завершено	Полученная на ПКО команда от ASMT (или на AcConNet от ПКО) успешно исполнена
	Файл FILE_NAME был скопирован в FOLDER_NAME	Работа с файлами при экспорте/импорте логов/баз
	Инициализация работы с драйверами	Начало работы с драйверами Аккорд и ТМ на ПКО
	Взаимодействие с драйверами остановлено	Работа с драйверами Аккорд и ТМ завершена (при остановке сервиса)
	Команда перечитывания фильтров была отправлена на OBJECT_NAME	Команда на использование новых фильтров принята на ПКО (исполнение не начато)
	Файл журналов Aсrun был успешно переоткрыт	На ПКО успешно переоткрыты журналы Аккорд по расписанию в 23:00
	Файл FILE_NAME был сохранен. Байты: NUM1 to NUM2	Принятый файл был сохранен (на ПКО или AcConNet)

Тип сообщения	Наименование сообщения	Описание сообщения
	Файл FILE_NAME был отправлен на OBJECT_NAME	Файл был успешно отправлен в RMQ (с ПКО для AcConnet или наоборот)
	Сообщение о смене пароля было отправлено	Сообщение о смене пароля передано в RMQ
Отладочные сообщения	Действие: удаление файла FILE_NAME завершено	Удаление файла на ПКО после его передачи на сервер успешно завершено
	Действие: удаление файла FILE_NAME начато	Начало выполнения удаления файла на ПКО после его передачи на сервер
	Действие: перемещение файла FILE_NAME завершено	Перемещения файла на ПКО после его передачи на сервер успешно завершено
	Действие: перемещение файла FILE_NAME начато	Начало выполнения перемещения файла на ПКО после его передачи на сервер
	Действие: ничего не делать	Файл с ПКО передан на сервер, никакого действие после этого не требуется
	Исполнение команды COMMAND для OBJECT_NAME	Команда была отправлена на ПКО (исполнение не начато)
	Команда COMMAND получена	На ПКО получена команда от ASMT
	Начато исполнение команды COMMAND	На ПКО начато исполнение полученной от ASMT команды (или на AcConNet от ПКО)
	Начато копирование файла FILE_NAME в FOLDER_NAME	Начата работа с файлами при экспорте/импорте логов/баз
	Файл FILE_NAME не был изменен	Файл на сервере централизованного управления идентичен передаваемому файлу с ПКО
	Журналы АМДЗ получены	Прочитан *.azl файл из АМДЗ на ПКО
	База пользователей успешно прочитана из платы АМДЗ	*.amz база прочитана из АМДЗ на ПКО
	Рабочая станция успешно заблокирована	Установлен экран блокировки на ПКО
	Файл FILE_NAME был принят от OBJECT_NAME. Байты: NUM1 to NUM2	Файл принят от ПКО на AcConNet (или наоборот)

Тип сообщения	Наименование сообщения	Описание сообщения
	Начата передача команды пере- читывания фильтров на OBJECT_NAME	Команда на использование новых филь- тров была отправлена на ПКО (исполне- ние не начато)
	RPC команда COMMAND_RPC была вызвана	RPC команда была вызвана (на ПКО или AcConNet)
	База пользователей успешно за- писана в плату АМД3	База .amz успешно записана в плату АМД3 на ПКО
	База пользователей успешно син- хронизирована с NT	База .amz успешно синхронизирована с базой пользователей ОС на ПКО
	Конфигурация таймаутов была успешно записана в плату АМД3	Параметры времени на ввод пароля и предоставление идентификатора запи- саны в АМД3 на ПКО
	Часть файла FILE_NAME была отправлена на OBJECT_NAME. Байты: NUM1 to NUM2	Детализация информации о передавае- мых файлах (по частям для больших файлов) с ПКО
	Начата передача части файла FILE_NAME на OBJECT_NAME. Байты: NUM1 to NUM2	Детализация информации о передавае- мых файлах (по частям для больших файлов) с ПКО
	Начата передача файла FILE_NAME на OBJECT_NAME	Начата передача файла в RMQ (с ПКО для AcConNet или наоборот)
	Начата передача сообщения о смене пароля	Пользователь на ПКО сменил пароль, начата передача информации в RMQ
	Статус рабочей станции Online был изменен на Offline	В AcConNet изменен статус ПКО
	Статус рабочей станции Offline был изменен на Online	В AcConNet изменен статус ПКО
	СЗИ сообщение было отправлено	СЗИ сообщение с ПКО передано в RMQ
	Начата передача СЗИ сообщения	Начата передача СЗИ сообщения с ПКО в RMQ
	Сбор журналов Acrun был оста- новлен успешно	Сбор оперативных событий от драйвера Аккорд остановлен корректно (при оста- новке сервиса)
	Рабочая станция была успешно разблокирована	Снят экран блокировки на ПКО

Тип сообщения	Наименование сообщения	Описание сообщения
	USB файл был успешно создан	На ПКО создан файл с информацией о USB для ASMT (для дальнейшей пересылки)
	VER файл был успешно создан	На ПКО создан файл с информацией об используемых версиях программного и аппаратного обеспечения для ASMT (для дальнейшей пересылки)

При формировании базовых сообщений, сигнализирующих о возникновении ошибок в ходе выполнения тех или иных операций, в поле «Примечание» журнала АРМ АБИ приводятся следующие записи, детализирующие возникшие ошибки:

- Команда не поддерживается;
- Ошибка открытия сокета;
- Неверный адрес;
- Станция занята;
- Неверные параметры;
- Ошибка в подписи файла;
- Идет длительное выполнение команды;
- Критическая ошибка сети;
- Не загружен драйвер TmDrv32.dll;
- Не прошел логин в базу АМДЗ;
- Путь не найден;
- Файл не найден;
- Доступ запрещен;
- Неверный Handle файла;
- Нет памяти;
- Ошибка создания каталога;
- Ошибка удаления каталога;
- Ошибка создания файла;
- Ошибка удаления файла;
- Разрыв связи;
- Для компьютера не назначен Supervisor;
- Операция отменена Администратором.

Данные записи сигнализируют о возникновении критических ошибок в ASM. При их появлении необходимо обратиться в службу технической поддержки ЗАО «ОКБ САПР».

7 Файлы конфигурации RAU

7.1 Файл конфигурации ASM.INI

Параметры файла ASM.INI штатно изменяются с помощью оболочки ASMT.EXE. Возможно ручное редактирование данного файла с помощью текстового редактора, например, Notepad.

Параметры конфигурационного файла ASM.INI и их описание приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Параметры конфигурационного файла ASM.INI

Параметры конфигурационного файла	Значение параметров конфигурационного файла
[options]	
ExportFolder	Выбор каталога для экспортирования настроек ASM
LoginAsAccordIA	Автоматическое использование для идентификации учетной записи пользователя ПАК «Аккорд» при запуске программы ASMT.exe
NewHash	Данный параметр разрешает и запрещает удалённое (на СЦУ) формирование списка контролируемых на ПКО файлов. Если данный параметр принимает значение Yes, то удаленное формирование списка контролируемых файлов разрешено, если No, то запрещено. Данный параметр может быть изменён с помощью оболочки «ASMT.EXE»: Настройка --> Основные настройки --> Дополнительные настройки: --> Использовать удаленный расчет КЦ. Значение по умолчанию – Yes (флажок в оболочке «ASMT.EXE» установлен)
WorkDir	Рабочий каталог, путь к файлам *.acc и *.ini. По умолчанию c:\asm
AccordRauFolder	Каталог утилит, реализующих сетевое соединение, а так же к входящим/исходящим файлам баз ПКО. По умолчанию c:\asm\acconnet
AccordRauTimeout	Тайм-аут отклика службы AcConNet
RebootTimeout	Время перезагрузки ПКО после обновления баз пользователей

AutoAssemble	Включает автоматическую пересборку баз пользователей ПКО и их передачу на ПКО (если были произведены изменения)
AutoAssembleTimeout	Таймаут действия флага AutoAssemble
AssemblePrevExit	Включает автоматическую пересборку баз пользователей ПКО и их передачу на ПКО (если были произведены изменения) при выходе из ASM
ArmAbiListCount	Лимит строк в журнале "Журнал АРМ АБИ"
AsmListCount	Лимит строк в журнале "Журнал ASM"
TSOMListCount	Лимит строк в журнале "Журнал Accord"
LoginAsAccordIA	Включает автоматическое подставление логина/пароля пользователей ASM используя логин/пароль пользователя сессии Аккорд
RauMode	Включает режим "Классический РАУ"
ActualHash	При передаче баз пользователей, сначала всегда дожидается получения актуального списка КЦ ПКО
NewPassword	Использовать при смене пароля пользователя, принадлежность его к ТУ
[TSOM]	
NSDWindowAib	При НСД подключении устройств выводит сообщение для АИБ
NSDWindowAudit	При НСД подключении устройств выводит сообщение для Аудитора
NSDWindowOib	При НСД подключении устройств выводит сообщение для Оператора

7.2 Файл конфигурации AcCon32.ini

Файл конфигурации AcCon32.ini содержит настроечные параметры СЦУ. Данный файл находится в установочном каталоге СЦУ (по умолчанию C:\ASM). Параметры конфигурационного файла AcCon32.ini и их описание приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Параметры конфигурационного файла AcCon32.ini

Параметры конфигурационного файла	Значение параметров конфигурационного файла
[Options]	

Параметры конфигурационного файла	Значение параметров конфигурационного файла
Timeout	Таймаут соединения (в секундах)
TransportLogLevel	Детальность ведения журналов транспорта (0 – Error, 1 – Info, 2 – Debug)
ServiceLogLevel	Детальность ведения журналов сервиса (0 – Error, 1 – Info, 2 – Debug)
RetryCount	Количество попыток переподключения к RabbitMQ при старте (0 – бесконечно)
RetryInterval	Интервал попыток переподключения к RabbitMQ при старте (в секундах)
FileChunkSize	Максимальный размер данных, передаваемых за одну итерацию, в МБ. Если данный параметр отсутствует в конфигурационном файле, то максимальный размер принимается равным 64 МБ
[RabbitMQ]	
Port	Номер порта для подключения к RabbitMQ серверу. Данный номер должен совпадать с номером порта, указанным в параметре tcp_listeners конфигурационного файла rabbitmq.config, описанного в разделе 7.4. На сервере централизованного управления порт с данным номером должен быть открыт на входящие подключения. По умолчанию для подключения к RabbitMQ серверу используется порт 28997
HeartbeatTimeout	Таймаут отправки сигналов для проверки соединения с RabbitMQ (в секундах)
ReconnectInterval	Интервал, после которого осуществляется попытка восстановить соединение с RabbitMQ (в секундах)
ConnectionTimeout	Таймаут попыток соединения при восстановлении связи с RabbitMQ (в миллисекундах)

7.3 Файл конфигурации AcWs32.ini

Файл конфигурации AcWs32.ini находится на ПКО и содержит его настроечные параметры. Параметры конфигурационного файла AcWs32.ini и их описание приведены в таблице 8.

Таблица 8 - Параметры конфигурационного файла AcWs32.ini

Параметры конфигурационного файла	Значение параметров конфигурационного файла
[Options]	
Language	Используемый язык
HookWinReboot	Перехватывать перезагрузку Windows
HardReset	Жесткая перезагрузка (работает только в Win9x)
AlwaysReboot	Перегружать компьютер при любом завершении сеанса работы
MSNetAuth	Использовать усиленную аутентификацию для сети MicroSoft
WaitStartTime	Задержка в секундах при старте клиента AcWs32.exe
WsName	Имя рабочей станции
UseSound	Звуковой сигнал при выводе сообщений
NoNetManaged	Станция не управляется по сети
TransportLogLevel	Детальность ведения журналов транспорта (0 – Error, 1 – Info, 2 – Debug)
ServiceLogLevel	Детальность ведения журналов сервиса (0 – Error, 1 – Info, 2 – Debug)
RetryCount	Количество попыток переподключения к RabbitMQ при старте (0 – бесконечно)
RetryInterval	Интервал попыток переподключения к RabbitMQ при старте (в секундах)
ChecksumRecvInterval	Таймаут посылки файлов *.CRC на сервере централизованного управления в секундах. Если данный параметр отсутствует в конфигурационном файле, то значение таймаута принимается равным 30 секундам
FileChunkSize	Максимальный размер данных, передаваемых за одну итерацию, в МБ. Если данный параметр отсутствует в конфигурационном файле, то максимальный размер принимается равным 64 МБ
[RabbitMQ]	

Параметры конфигурационного файла	Значение параметров конфигурационного файла
Port	Номер порта для подключения к RabbitMQ серверу. Данный номер должен совпадать с номером порта, указанным в параметре tcp_listeners конфигурационного файла rabbitmq.config, описанного в подразделе 7.4. На ПКО порт с данным номером должен быть открыт на входящие подключения. По умолчанию для подключения к RabbitMQ серверу используется порт 28997
HeartbeatTimeout	Таймаут отправки сигналов для проверки соединения с RabbitMQ (в секундах)
ReconnectInterval	Интервал, после которого осуществляется попытка восстановить соединение с RabbitMQ (в секундах)
ConnectionTimeout	Таймаут попыток соединения при восстановлении связи с RabbitMQ (в миллисекундах)

7.4 Файл конфигурации rabbitmq.config

В конфигурационном файле rabbitmq.config задаются параметры транспортного сервера RabbitMQ. Данный файл находится в каталоге %APPDATA%\RabbitMQ на СЦУ. Данный файл имеет следующее содержание: `[{rabbit, [{tcp_listeners, [28997]}, {loopback_users, []}]}].`

В данном файле в настроечном параметре tcp_listeners задается номер порта, через который осуществляются входящие подключения к серверу RabbitMQ. На СЦУ порт с данным номером должен быть открыт на входящие подключения. По умолчанию используется порт 28997.

8 Перечень принятых сокращений

АИБ	Администратор информационной безопасности
АС	Автоматизированная система
ИБ	Информационная безопасность
ИС	Информационная система
КТС	Комплекс технических средств
НСД	Несанкционированный доступ
НШР	Нештатный режим
ОС	Операционная система
ПАК	Программно-аппаратный комплекс
ПО	Программное обеспечение
РАУ	Распределенный Аудит и Управление
СВТ	Средства вычислительной техники
СЗИ	Средство защиты информации
СУ	Система управления
ASM	Accord Security Management

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

СОГЛАСОВАНО

Наименование организации, предприятия	Должность ис- полнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата